

Controle de Versões				
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão	
1.0	26-08-2016	LUCAS MIRANDA	ELABORAÇÃO INICIAL	

1 – Parâmetros


Foi criado 4 parâmetros:

- ANM BLOQ FT PA -> Permissão para finalizar a Ficha Técnica do Produto.
- ANM DESBLOQ FT PA -> Permissão para liberar a Ficha Técnica do Produto.
- <u>ANM TIPO MATERIAL FT PA</u> -> Coloca o tipo de material para liberar depois que estiver finalizado, trabalha junto com o parâmetro <u>ANM ALTERAR CONSUMO FT</u>.
- <u>ANM ALTERAR CONSUMO FT</u> -> Permissão para alterar o consumo(gastos) de algum material desde que o tipo esteja liberado, trabalha junto com o parâmetro <u>ANM_TIPO_MATERIAL_FT_PA</u>.

Quem terá a permissão de quem pode fazer as devidas alterações será a Denise Presideu (AAF).

Passo a Passo acesso ao Parâmetros

la ao modulo Parâmetros, tela 0140005 – Parâmetros.




- <u>ANM_BLOQ_FT_PA</u> -> Colocar o usuário do Linx na aba Valores por Usuários.
- ANM DESBLOQ FT PA -> Colocar o usuário do Linx na aba Valores por Usuários.
- <u>ANM TIPO MATERIAL FT PA</u> -> Coloca na Aba complementos, no campo Valor Atual. Ex: "PANOS,AVIAMENTOS", sempre separado por virgula.
- <u>ANM_ALTERAR_CONSUMO_FT</u> -> Colocar o usuário do Linx na aba Valores por Usuários.

Documentação Operacional

BLOQUEIO FICHA TECNICA PA

2 - Ficha Técnica de Produto Acabado




- Quando o botão está no modo F é porque a F.T. está liberada, se estiver no modo L é porque a F.T. está finalizada.
- O campo irá mostrar sempre a ultima data da F.T. do produto caso já tenha sido finalizada.
- O campo irá mostrar a quantidade de vezes que a F.T. do produto foi finalizada.


Sim

• Bloqueios


- 1 Botão Finalizar/Liberar
- ->Finalizar Ficha Técnica




Não



- Ao clicar em SIM sistema irá verificar o parâmetro ANM_BLOQ_FT_PA se o usuário tem permissão ou não para Finalizar, caso não tenha dará a seguinte mensagem abaixo:





Caso o usuário tenha permissão o sistema irá finalizar e preencher o campo data Finalização e a Quantidade de Finalização e o Botão ficará verde para liberar.




->Liberar Ficha Técnica.

- Ao clicar no botão o sistema pergunta se deseja Liberar a F.T.







- Ao clicar em SIM sistema irá verificar o parâmetro ANM_DESBLOQ_FT_PA se o usuário tem permissão ou não para Liberar, caso não tenha dará a seguinte mensagem abaixo:



Caso o usuário tenha permissão o sistema irá liberar e o campo data Finalização e a Quantidade de Finalização continuará, ou seja, a data é sempre a ultima que foi finalizada. E o Botão ficará vermelho para finalizar.





->Incluir Material com a F.T. finalizada

Ao tentar incluir o material com a F.T. finalizada o sistema irá dar a mensagem abaixo.




Para incluir deve procurar o responsável e liberar a ficha técnica para fazer a inclusão.

->Excluir Material.


Todos os usuários terão o botão Excluir desabilitados como já é hoje.

->Alterar consumo (gastos) do Material com a F.T. finalizada.

Ao selecionar o material e ir ao campo %Consumo / Consumo o sistema irá verificar se o material tem o Tipo liberado para o usuário, verificar o parâmetro ANM_TIPO_MATERIAL_FT_PA (verificar se o tipo do material pode ser alterado) e ANM_ALTERAR_CONSUMO_FT (verifica se o usuário tem acesso para alterar o consumo).



Caso o tipo não esteja no parâmetro ANM_TIPO_MATERIAL_FT_PA ele irá sempre bloquear.



cumentação Operacional	+ GRUPO DE MODA
BLOQUEIO FICHA TECNICA PA) O''Ia

3 – Relatórios

Foi criado 3 relatórios (todos visualizam em PDF e exportam em EXCEL):

- 1 Quem finalizou / quem liberou a F.T. Relatório: Log Alteração de Bloqueio Ft
- 2 Quem está alterando o consumo dos materiais. Relatório: Log Alteração de Consumo
- 3 Quem incluiu/excluiu o material da F.T. Relatório: Log Alteração de Material

Lucas Miranda Departamento de TI