

Equivalence Partitioning

Điều kiện:

- C1: Chuyển đổi trạng thái từ pending => confirmed khi Admin xác nhận.
- C2: Chuyển đổi trạng thái từ confirmed => shipping khi Admin giao hàng.
- C3: Chuyển đổi trạng thái từ shipping => delivered khi Admin hoàn tất.
- C4: Chuyển đổi trạng thái từ pending => canceled khi User/Admin hủy.
- C5: Chuyển đổi trạng thái từ confirmed => canceled khi User/Admin hủy.
- C6: Chuyển đổi trạng thái từ shipping => canceled khi Admin hủy.
- C7: Đơn hàng ở trạng thái delivered là trạng thái kết thúc, không được phép chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác.
- C8: Đơn hàng ở trạng thái canceled là trạng thái kết thúc, không được phép chuyển sang bất kỳ trạng thái nào khác.

Equivalence Classes

- E1: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang confirmed - Valid
- E2: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang confirmed - Invalid
- E3: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang shipping - Valid
- E4: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang shipping - Invalid
- E5: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang delivered - Valid
- E6: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang delivered - Invalid
- E7: Trạng thái hiện tại là pending, người thực hiện là Admin hoặc User yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E8: Trạng thái hiện tại là confirmed, người thực hiện là Admin hoặc User yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E9: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là Admin yêu cầu chuyển sang canceled - Valid
- E10: Trạng thái hiện tại là shipping, người thực hiện là User yêu cầu chuyển sang canceled - Invalid
- E11: Trạng thái hiện tại là delivered, có yêu cầu chuyển sang trạng thái bất kỳ khác - Invalid
- E12: Trạng thái hiện tại là canceled, có yêu cầu chuyển sang trạng thái bất kỳ khác - Invalid

Test data

Test Case ID	Role (Vai trò)	Thao tác	Current State (Trạng thái hiện tại)	Target State (Yêu cầu chuyển)	Output	Covered Classes
TC1	Admin	Xác nhận	pending	confirmed	Đơn hàng chuyển sang confirmed thành công	E1
TC2	User	Xác nhận	pending	confirmed	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E2
TC3	Admin	Giao hàng	confirmed	shipping	Đơn hàng chuyển sang shipping thành công	E3

Test Case ID	Role (Vai trò)	Thao tác	Current State (Trạng thái hiện tại)	Target State (Yêu cầu chuyển)	Output	Covered Classes
TC4	User	Giao hàng	confirmed	shipping	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E4
TC5	Admin	Hoàn tất	shipping	delivered	Đơn hàng chuyển sang delivered thành công	E5
TC6	User	Hoàn tất	shipping	delivered	Báo lỗi không có quyền thay đổi trạng thái	E6
TC7	User	Hủy	pending	anceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E7
TC8	Admin	Hủy	confirmed	anceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E8
TC9	Admin	Hủy	shipping	anceled	Đơn hàng chuyển sang canceled thành công	E9
TC10	User	Hủy	shipping	anceled	Báo lỗi User không được phép hủy khi đang giao hàng	E10
TC11	User	Hủy	delivered	anceled	Báo lỗi không thể thay đổi từ trạng thái kết thúc	E11

Ghi chú: Tính năng này không tồn tại biến dạng số liên tục nên không tồn tại test case trong phần boundary value analysis.