Numéro poste	Nom du poste	utilisateur	Mot de passe
PC Client 1	DESKTOP-Jeremy	p.jeremy	Jkidepote2024!
10.10.6.x	glpi-ldap@domaintest.loc		
PC Client 2	DESKTOP-Evan	r.evan	Ekidepote2024!
PC Client 3	DESKTOP-Christophe	q.christophe	Ckidepote2024!
PC Client 4	DESKTOP-Michel	b.michel	Mkidepote2024!

SERVER WINDOWS 1		MDP : @zerty123 !
SERVER WINDOWS 2		MDP : @zerty123 !
SERVEUR UBUNTU	login ubuntu: kid	MDP : k

ROUTER 1
ROUTER 2
ROUTER 3

Domaine du serveur :	IP	DNS
kidepote.space	DHCP	10.10.6.45 10.10.6.x

compte synchro glpi
10.10.6.x

mdp : domaintest

10.10.6.45
10.10.6.46
10.10.6.47

glpi-ldap@domaintest.loc

Création d’un compte utilisateur sur un serveur

Cette procédure qui a été réalisée le 22/02/2024 vous guidera à travers les étapes nécessaires pour créer un utilisateur sous Windows server.

La création de comptes utilisateurs sur un serveur Windows est une étape fondamentale dans la gestion des ressources informatiques au sein d'un réseau d'entreprise. Ces comptes permettent aux utilisateurs d'accéder aux ressources partagées, de sécuriser l'accès aux données sensibles et de faciliter la gestion des droits et des permissions. Dans cet article, nous allons explorer le processus de création d'un compte utilisateur sur un serveur Windows, en mettant en lumière les étapes clés et les bonnes pratiques pour assurer une configuration sécurisée et efficace.

1.Connexion au serveur :

- Assurez-vous d’avoir les droits d’administration nécessaires pour créer des comptes utilisateurs.

- Connectez-vous au serveur Windows en utilisant un compte disposant des privilèges administratifs.

2.Ouvrir l’interface d’administration Active Directory :

- Sur le serveur AD, ouvrez le « Gestionnaire des Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory.



3.Création d’un nouveau compte utilisateur :

- Faites un clic droit dans la zone vide à droite.

- Sélectionnez « Nouveau » puis « Utilisateur ».



4.Remplisaage des détails du compte :

- Entrez le nom d'utilisateur dans le champ prévu à cet effet (nom de famille.prénom) .

- Définissez un mot de passe pour le compte et confirmez-le en cochant les cases ci-dessous :





5.Confirmation :

Après la création du compte, assurez-vous de tester la connexion en utilisant les informations d'identification du nouveau compte pour garantir qu'il fonctionne correctement en ayant mis le poste dans le domaine concerné.



C'est une procédure de base pour la création d'un compte utilisateur sur un serveur Windows. Assurez-vous de suivre les politiques de sécurité de votre organisation et de respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des comptes utilisateurs. Les étapes de conception, de test, de déploiement et de suivi ont été réalisées de manière méthodique et professionnelle. Pour tous types de problèmes ou autres n'hésitez pas à nous contacter avec nos informations justes en dessous.

Numéro : 09 84 58 12 35 **Adresse mail :** Supportkidepotetroyes@aube.fr

SERVEUR DHCP & DNS

Cette procédure qui a été réalisée le **16/05/2024** vous guidera à explorer en détail les raisons pour lesquelles la mise en place de serveurs DHCP et DNS pour optimiser la performance, la sécurité et la gestion de votre infrastructure réseau.

1. Qu'est-ce que le DHCP ?

Dynamic Host Configuration Protocol est un protocole réseau dont le rôle est d'assurer la configuration automatique des paramètres IP d'une station ou d'une machine, notamment en lui attribuant automatiquement une adresse IP et un masque de sous-réseau

2. Qu'est-ce que le DNS ?

Le Domain Name System ou DNS est un service informatique distribué qui associe les noms de domaine Internet avec leurs adresses IP ou d'autres types d'enregistrements.

3. Quels sont les avantages ?

Les avantages d'avoir un serveur DHCP et DNS sont nombreux :

Facilité de gestion : Avec un serveur DHCP, l'attribution automatique des adresses IP simplifie grandement la configuration des appareils sur le réseau, évitant ainsi les erreurs humaines et réduisant le temps de configuration. De même, un serveur DNS permet de traduire les noms de domaine en adresses IP, facilitant ainsi l'accès aux ressources réseau.

Centralisation : Les serveurs DHCP et DNS permettent une gestion centralisée des configurations réseau. Toutes les configurations, y compris les adresses IP, les passerelles par défaut et les serveurs DNS, peuvent être gérées à partir d'un seul point, ce qui simplifie la maintenance et les mises à jour.

Flexibilité : Les serveurs DHCP permettent aux appareils d'être déplacés d'un sous-réseau à un autre sans nécessiter de reconfiguration manuelle, ce qui rend le réseau plus flexible et adaptable aux changements.

Kidepote

Évolutivité : Les serveurs DHCP et DNS facilitent l'ajout de nouveaux appareils au réseau sans nécessiter de configuration supplémentaire, ce qui rend le réseau plus évolutif et adaptable à la croissance de l'organisation.

Prévention des conflits : Le serveur DHCP utilise une allocation dynamique et contrôlée des adresses IP pour éviter les conflits d'adresses, garantissant ainsi un fonctionnement fluide du réseau.

Amélioration de la sécurité : Les serveurs DNS peuvent être configurés pour filtrer et bloquer l'accès aux sites malveillants, renforçant ainsi la sécurité du réseau et des utilisateurs.

Mettre en place des serveurs DHCP et DNS est crucial pour la gestion efficace et sécurisée d'un réseau. Le serveur DHCP automatise la distribution des adresses IP, réduisant les erreurs et simplifiant la gestion. Le serveur DNS, quant à lui, facilite la résolution des noms de domaine, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la gestion des services réseau. Ensemble, ces serveurs assurent une administration réseau centralisée, flexible et évolutive.

Numéro : 09 84 58 12 35 Adresse mail : Supportkidepotetroyes@aube.fr

DOCKER

Cette procédure qui a été réalisée le **25/04/2024** vous guidera à travers les étapes fondamentales pour tirer parti de la puissance des conteneurs Docker dans vos projets de développement et de déploiement.

Étape 1 : Création et exécution d'un conteneur

Créez un conteneur : Utilisez la commande docker run pour créer et exécuter un conteneur à partir de l'image que vous avez téléchargée. Par exemple, pour démarrer un conteneur Nginx, vous pouvez utiliser :

```
docker run -d -p 80:80 nginx
```

Cette commande démarre un nouveau conteneur Nginx en arrière-plan et mappe le port 80 de votre machine hôte au port 80 du conteneur.

Vérifiez le statut du conteneur : Utilisez la commande docker ps pour afficher la liste des conteneurs en cours d'exécution. Vous devriez voir votre conteneur Nginx dans la liste.

Accédez au conteneur : Ouvrez un navigateur web et accédez à l'adresse http://localhost pour voir la page par défaut de Nginx, qui est maintenant hébergée dans votre conteneur Docker.

Étape 2 : Gestion des conteneurs

Arrêt d'un conteneur : Utilisez la commande docker stop suivie de l'identifiant ou du nom du conteneur pour l'arrêter.

Par exemple :

```
docker stop <container_id>
```

Suppression d'un conteneur : Utilisez la commande docker rm suivie de l'identifiant ou du nom du conteneur pour le supprimer.

Par exemple :

```
docker rm <container_id>
```

Kidepote

Étape 3 : Utilisation avancée

Explorez les fonctionnalités avancées de Docker, telles que la création de volumes pour persister les données, la création de réseaux Docker pour connecter plusieurs conteneurs, l'utilisation de Docker Compose pour orchestrer des applications composées de plusieurs conteneurs, etc.

En suivant ce tutoriel, vous devriez être en mesure de démarrer rapidement avec les conteneurs Docker et de commencer à les utiliser pour déployer des applications et des services. Continuez à explorer la documentation officielle de Docker pour en savoir plus sur les fonctionnalités avancées et les meilleures pratiques.

À la fin de ce tutoriel, vous serez équipé des connaissances nécessaires pour intégrer efficacement les conteneurs Docker dans votre flux de travail de développement et de déploiement, ce guide vous fournira les bases essentielles pour maîtriser l'utilisation des conteneurs Docker dans vos projets. Pour tous types de problèmes ou autres n'hésitez pas à nous contacter avec nos informations justes en dessous.

Numéro : 09 84 58 12 35 **Adresse mail :** Supportkidepotetroyes@aube.fr

PORTAINER

Cette procédure qui a été réalisée le **25/04/2024** vous guidera pour les étapes pour configurer et utiliser Portainer pour gérer vos conteneurs Docker.

Étape 1 : Lancement de Portainer

Lancement de Portainer : Utilisez la commande docker run pour lancer Portainer en utilisant le volume Docker que vous avez créé :

docker run -d -p 9000:9000 --name=portainer --restart=always -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v portainer_data:/data portainer/portainer

Cette commande démarre un conteneur Portainer en mode détaché (-d), expose le port 9000 sur votre machine hôte (-p 9000:9000), et utilise le volume que vous avez créé pour stocker les données persistantes.

Étape 2 : Accès à l'interface web de Portainer

Ouvrez votre navigateur : Ouvrez un navigateur web et accédez à l'adresse suivante :



Kidepote

Créez un compte administrateur :

À la première connexion, vous serez invité à créer un compte administrateur. Entrez un nom d'utilisateur et un mot de passe de votre choix, puis cliquez sur "Create user".

Sélectionnez l'environnement Docker : Après avoir créé votre compte administrateur, sélectionnez "Docker" comme environnement à gérer avec Portainer.

Étape 3 : Gestion des conteneurs Docker avec Portainer

Tableau de bord : Explorez le tableau de bord de Portainer pour obtenir une vue d'ensemble de votre environnement Docker, y compris les conteneurs en cours d'exécution, les images, les volumes, les réseaux, etc.



Gestion des conteneurs : Utilisez l'interface web de Portainer pour gérer vos conteneurs Docker, y compris le démarrage, l'arrêt, la suppression, et la surveillance des conteneurs.



Gestion des images : Téléchargez de nouvelles images Docker, supprimez des images obsolètes et visualisez les détails des images disponibles sur Docker Hub.



Configuration avancée : Explorez les fonctionnalités avancées de Portainer, telles que la configuration des utilisateurs et des équipes, l'intégration avec des environnements Docker Swarm, et plus encore.

En suivant ce tutoriel, vous devriez être en mesure d'utiliser Portainer pour gérer facilement vos conteneurs Docker via une interface web conviviale. Pour tous types de problèmes ou autres n'hésitez pas à nous contacter avec nos informations justes en dessous.

Numéro : 09 84 58 12 35 **Adresse mail :** Supportkidepotetroyes@aube.fr

Kidepote

LIBRENMS

Cette procédure qui a été réalisée le 19/05/2024 vise à vous guidez les utilisateurs à travers les étapes essentielles de la configuration, et de la gestion de LibreNMS, afin de maximiser son potentiel et d'assurer une surveillance réseau

Finaliser l'installation via l'interface web :

- Ouvrir un navigateur et accéder à http://your-server-ip/install.php.
- Suivre les étapes de l'assistant d'installation pour compléter la configuration.

Configuration de la surveillance des appareils :

Ajouter un appareil :

- Connectez-vous à l'interface web de LibreNMS.



- Naviguez vers "Devices" -> "Add Device".
- Entrez l'adresse IP de l'appareil, le nom d'hôte, et les informations SNMP.
- Cliquez sur "Add Device" pour commencer la surveillance.

Kidepote

Configurer les alertes :

Créer des règles d'alerte :

- Aller dans "Alerts" -> "Alert Rules".

- Cliquez sur "Add Rule" et configurez les critères pour déclencher une alerte.



Configurer les transports d'alerte :

- Aller dans "Alerts" -> "Alert Transports".

- Ajoutez et configurez les méthodes de notification (email, Slack, etc.).

Gestion des utilisateurs :

Ajouter des utilisateurs :

- Aller dans "Settings" -> "Users".

- Cliquez sur "Add User" et entrez les informations nécessaires.

- Assignez les rôles et permissions appropriés à chaque utilisateur.



Surveillance en temps réel :

Vue d'ensemble des appareils :

- Aller dans "Devices" pour voir la liste de tous les appareils surveillés et leur état actuel.

Détails des appareils :

- Cliquez sur un appareil spécifique pour voir ses graphiques de performance, ses logs et autres détails.

Reporting :

Générer des rapports :

- Aller dans "Overview" -> "Generate Reports".
- Sélectionnez les critères et le format du rapport.
- Cliquez sur "Generate" pour créer le rapport.

Logs et Diagnostics :

Voir les logs du système :

- Aller dans "Logs" pour voir les logs des événements et diagnostics de LibreNMS.

Utiliser les outils de diagnostic :

- Aller dans "Settings" -> "System" -> "Validate" pour vérifier l'état de votre installation de LibreNMS.

En suivant cette procédure, vous pouvez installer, configurer et gérer efficacement LibreNMS pour une surveillance complète de votre réseau. Pour tous types de problèmes ou autres n'hésitez pas à nous contacter avec nos informations justes en dessous.

Numéro : 09 84 58 12 35 **Adresse mail :** Supportkidepotetroyes@aube.fr

Kidepote

Kidepote

Budget Total : 50 000 euros TTC
Budget Disponible pour les Achats (y compris livraison) : 40 000 euros TTC
Frais de Livraison : 5 000 euros

Produits	Catégories	Produits	Prix (TTC)	Liens
Serveur Windows	Serveur	Dell PowerEdge T440	5 000 €	Dell PowerEdge T440
Serveur Linux	Serveur	Dell PowerEdge R540	4 500 €	Dell PowerEdge R540
Licence Windows Server 2019	Logiciel	Windows Server 2019 Standard	800 €	Windows Server 2019
Licence CAL - 50 utilisateurs	Logiciel	Windows Server CAL	2 000 €	Windows Server CAL
Switch Cisco 24 ports	Réseau	Cisco Catalyst 2960X-24TS-L	2 000 €	Cisco Catalyst 2960X-24TS-L
Routeur Cisco	Réseau	Cisco ISR 4331	1 500 €	Cisco ISR 4331
Firewall	Sécurité Réseau	Fortinet FortiGate 60E	800 €	Fortinet FortiGate 60E
Système de sauvegarde	Stockage	Synology DiskStation DS918+	600 €	Synology DiskStation DS918+
Disques Durs pour NAS (x4)	Stockage	**Seagate IronWolf 4TB**	800 €	Seagate IronWolf 4TB
Onduleur (UPS)	Alimentation	APC Smart-UPS 1500VA LCD 230V	1 150 €	APC SMT1500IC
Câblage réseau	Infrastructure Réseau	Cat 6a	**500 €**	Câblage réseau Cat 6a
Ordinateurs Portables (x19)	Matériel Informatique	HP ProBook 450 G8	15 200 €	HP ProBook 450 G8
Total Général			35 650 €	
Frais de Livraison			5 000 €	
Total avec Livraison			40 650 €	

Conclusion

Nous avons un total général de 40 650 euros TTC, incluant 5 000 euros pour les frais de livraison. Cela laisse 9 350 euros sous le plafond de 50 000 euros, permettant de couvrir d'éventuels coûts supplémentaires non prévus.

Contacts pour Assistance

Mail : supportkidepotetroyes@aube.fr **Téléphone** : 09 84 58 12 35