

Bitlocker 设置指南

注:请断开 VPN(Global Protect)后进行操作

未创建 Bitlocker 的员工详见 已创建 Bitlocker 的员工详见


常见问题:

如何查看资产编号

设置 BitLocker 时出现问题

未创建 Bitlocker 的员工详见

打开运行(windows+R),输入 gpedit.msc,点击确认



选择计算机配置---管理模板---Windows 组件---Bitlocker 驱动器加密---操作系统驱动器-----启动时需要附加身份验证。




选择启用点击确认后,




打开控制面板,右上角选择查看方式:小图标,点击 Bitlocker 驱动器加密






RUM




点击下一步,选择打印恢复密钥



选择 PDF 打印机,点击打印




将其保存至你的本地桌面下,命名规则为"WS"+"资产编号"+"-盘符"列如"WS100103018907-C"、"WS100103018907-D"



点击下一步







下一步(N)

取消





待重启后,**断开 VPN(Global Protect)**将恢复密钥的 pdf 文件上传到"\\ws-wxfilenew\Share\Bitlocker 密钥\"中你[你当前的楼层]的文件夹中




已创建 Bitlocker 的员工详见

打开控制面板,右上角选择查看方式:小图标,双击 Bitlocker 驱动器加密






选择更改密码,更改为统一密码 Password01!




更改密码后, 选择备份恢复密钥




选择 PDF 打印机,点击打印



将其保存至你的本地桌面下,命名规则为"WS"+"资产编号"+"-盘符"列如"WS100103018907-C"、"WS100103018907-D"



将恢复密钥的 pdf 文件上传到 "\\ws-wxfile-new\Share\Bitlocker 密钥\" 中你[你当前的楼层] 的文件夹中



如何查看资产编号

台式机在你主机的上面或者侧面,如图所示,有个别人为红框标签

注:若资产标签模糊,请发邮件联系 Wendy Zhu(wendyz2@wicresoft.com)并注明信息






笔记本在你的背面如图所示




设置 BitLocker 时出现问题

1.设置 Bitlocker 时跳过了设置密码步骤:

请关闭计算机,在开机时按住 F12 直到进入以下画面,选择 Bios Setup



在此界面中将 PTT On 的勾选取消掉。点击 Apply,后退出重新设置。



若有其他问题请联系IT。