```
HEXADD
   10 DIM H[5],N[5],D[5],X$[16],N1$[5],N2$[5],A$[16],P$[5],N$[20]
   20 X$="0123456789ABCDEF"
   30 INPUT "EINGABE: HEX-ZAHL, OPERATOR {+,-}, HEX-ZAHL :",N$
   40 P=POS(N$,"+")
   50 IF P=0 THEN 100
   60 N1$=N$[1,P-1]
   70 O$="+"
   80 N2$=N$[P+1]
   90 GOTO 180
  100 P=POS(N$,"-")
  110 IF P=0 THEN 160
  120 N1$=N$[1,P-1]
  130 O$="-"
  140 N2$=N$[P+1]
  150 GOTO 180
  160 PRINT "EINGABE FALSCH"
  170 GOTO 30
  180 P$=N1$
  190 GOSUB 290
  200 P$=N2$
  210 N1=N
  220 GOSUB 290
  230 N2=N
  240 IF (N1=0 AND N2=0) THEN 580
  250 IF O$="+" THEN N=N1+N2
  260 IF O$="-" THEN N=N1-N2
  270 GOSUB 370
  280 GOTO 30
  290 IF LEN(P$)>=5 THEN 320
  300 P$="0"+P$
  310 GOTO 290
  320 N=0
  330 FOR I=1 TO 5
  340   N=N*16+(POS(X$,P$[I;1])-1)
  350 NEXT I
  360 RETURN
  370 X=N
  380 RESTORE 390
  390 DATA 65536,4096,256,16,1
  400 A$="0123456789ABCDEF"
  410 MAT READ D
  420 FOR I=1 TO 5
  430   GOSUB 500
  440   N[I]=J
  450   PRINT A$[J+1;1];
  460 NEXT I
  470 PRINT
  480 PRINT
  490 RETURN
  500 FOR J=0 TO 15
  510   X=X-D[I]
  520   IF X<0 THEN 560
  530 NEXT J
  540 PRINT "FEHLER IN ZEILE 540"
  550 STOP
  560 X=X+D[I]
  570 RETURN
  580 END
```