	Название	Предусловие	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
1	Оформление заказа на указанном сайте	1. Пользователь авторизован, в корзину добавлен минимум 1 товар	1. Из корзины перейти к оформлению(кнопка "Оформить заказ")	1.Открывается меню выбора способа и адреса доставки	
		2. Открыта страница корзины	2. Выбрать способ и адрес доставки	2.Открывается меню выбора способа оплаты	
			3. Выбрать способ оплаты	3.Способ оплаты выбран	
	Критичность		4а. Для оплаты онлайн: ввести данные карты и оплатить	4а.Пользователь видит диалог об успешном оформлении заказа	
			4б. Для оплаты при получении: завершаем оформление заказа кнопкой "Заказать"	4б.Пользователь видит диалог об успешном оформлении заказа	
	Приоритет	Окружение		В личном кабинете заказ отображается в статусе "Оформлен"	
	High	Chrome Версия 111.0.5563.111			
	Негативные кейсы				
2	Название Кнопки "Оформить зака когда корзина пустая	предусловие аз" нет, 1. Пользователь авторизован	Шаги воспроизведения1.Открыть форму заказа при пустой корзине	Ожидаемый результат Корзина пустая: кнопка "Оформить заказ" остутсвует	Фактический результат
	Критичность				
	Приоритет	Окружение			
	High	Chrome Версия 111.0.5563.111			

Nº	Название		Предусловие	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
3	Ошибка "Товар закончился. Обновите корзину" при клике на "заказать"		1. Пользователь авторизован, в корзину добавлен минимум 1 товар	1.Смоделировать ситуацию об отсутсвии товара на складе	Ошибка "Товар закончился. Обновите корзину" при клике на "заказать"(товар закончился на этапе заполнения формы заказа)	
			2. Открыта форма заказа товара.	2.Нажать кнопку "заказать"		
	Критичность					
	Приоритет		Окружение			
	High		Сhrome Версия 111.0.5563.111			
Nº	Название		Предусловие	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
4	Ошибка "Введен некорректный адрес", при введении несуществующего адреса		1. Пользователь авторизован, в корзину добавлен минимум 1 товар	1.Ввести некорректный адрес	При введении несуществующего адреса появляется ошибка "Введен некорректный адрес"	
			2. Открыта форма заказа товара.			
	Критичность					
	Приоритет		Окружение			
	High		Сhrome Версия 111.0.5563.111			
Nº	Название		Предусловие	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат
5	5 Ошибка с информацией о нехватке средств, при отсутствии на карте необходимой суммы		1. Пользователь авторизован, в корзину добавлен минимум 1 товар	1.Заполнить форму оплаты с указанием карты, на которой не хватает средств на оплату товара	При отсутствии на карте необходимой суммы пояляется ошибка с информацией о нехватке средств	

			2. Открыта форма заказа товара.	2.Нажать кнопку "Заказать"		
	Критичность					
	Приоритет		Окружение			
	High		Chrome Версия 111.0.5563.111			
6	Название Сообщение "Карпросрочена/не при невалидном полей карты	существует"	Предусловие 1. Пользователь авторизован, в корзину добавлен минимум 1 товар 2. Открыта форма заказа товара.	Шаги воспроизведения 1.Заполнить форму оплаты с указанием невалидных данных карты 2.Нажать кнопку "Заказать"(в т. з. не указано, в какой момент появляется ошибка - в момент нажатия "заказать" либо сразу при введении не валидных данных)	Ожидаемый результат При вводе невалидных данных карты появляется ошибка "Карта просрочена/не существует"	Фактический результат
	Критичность					
	Приоритет		Окружение			
	High		Chrome Версия 111.0.5563.111			