

Hogar **# Etiquetas** **Donar**


Configure Telnet y SSH en Cisco Packet Tracer

DOMINGO. 19 DE MARZO DE 2017- 1 MIN

CISCO REDES

Para habilitar telnet o SSH en el router Cisco, simplemente hágalo con el comando "line vty". vamos a configurar:

- **Primero cree la red de topología. y establezca una IP estática para el cliente de PC, enrutador y conmutador. Vea la imagen a continuación.**



- **Vaya a la consola del Router0 y configure el nombre de host, la contraseña secreta y telnet con el comando "line vty".**




- " Habilite el comando secreto 'su contraseña' " para los privilegios de usuario de la contraseña del enrutador.
- El comando " line vty " habilita el telnet y el " 0 " es solo dejar una sola línea o sesión al enrutador. Si necesita más sesiones simultáneamente, debe escribir " línea vty 0 10 ", su cliente medio 11

puede acceder a telnet .

- El comando " logging synchronous " evita que la salida de mensajes divida su escritura.
- El comando " exec-timeout " simplemente establece el límite de tiempo de espera en la línea desde el valor predeterminado a " 10 " minutos.

• Prueba de la conectividad Telnet.

Probemos telnet desde el administrador o la PC cliente. Escriba telnet 192.168.1.1 y presione enter, luego ingrese el nombre de usuario y contraseña de telnet. A continuación, escriba el comando enable y presione enter, luego escriba la contraseña del enrutador.



- Ahora está conectado de forma remota al enrutador R1 y puede ejecutar todos los comandos del enrutador a través de la interfaz de línea de comandos telnet.
- **Configuración SSH.**




- "Line vte 1 3" <~ este comando establecerá que solo las líneas 1 a 3 Virtual Teminal Lines pueden acceder a SSH.
- "Nombre de usuario budi contraseña luhur" <~ este es su nombre de usuario y contraseña para el acceso SSH.

- Comando " crypto key generate rsa ", cuando le pregunte " ¿Cuántos bits en el módulo [512]: " simplemente escriba " 1024 " y presione enter. El sistema generará claves de 1024 bits para asegurar las líneas de sesión. Puede elegir un módulo en el rango de 360 a 2048.
- servicio de cifrado de contraseña <~ cifre su contraseña SSH.

• Prueba de conectividad SSH

Desde una PC cliente, abra la línea de comando y escriba " ssh -l budi 192.168.1.1 " y luego presione Intro.



Ahora nos hemos conectado correctamente y la conexión está asegurada con Secure Shell.

Artículos Relacionados

- [Configurar el host virtual en Debian 8](#)
- [Instalar LAMP Stack en Debian 8](#)
- [División en subredes con FLISM y VLISM \(¿cuál mejor?\)](#)

- [Cara compartiendo el servidor web local Menggunakan Ngrok](#)
- [Configure el servidor DHCP en Cisco Packet Tracer](#)



Nurul Fajar

Mahasiswa banyak acara

[Tweet](#) [Compartir](#) [Compartir](#)

2 Comments

[newjar.github.io](#)

[Disqus' Privacy Policy](#)

[Login](#) ▾

[Recommend](#) 1

[Tweet](#)

[Share](#)

[Sort by Best](#) ▾



Join the discussion...

LOG IN WITH

OR SIGN UP WITH DISQUS

Name



Denis_Kv • 7 months ago

Okay, but what about switch?

^ | ▾ • [Reply](#) • [Share](#) ›



Nvar → Denis_Kv • 6 months ago

Do the same thing

^ | ▾ • [Reply](#) • [Share](#) ›

[Subscribe](#) [Add Disqus to your site](#) [Add Disqus](#) [Add](#) [Do Not Sell My Data](#)



Newjar © 2020

Blog desarrollado por Jekyll , plantilla de Kopplin

