நாடித்துடிப்பு அளவிடும் நிலையிலேயே கணக்கிட வேண்டும்.

2. நோயாளி மார்பின் ஏற்ற இறக்கத்தைக் கவனித்தல்.

3. ஒரு ஏற்ற இறக்கத்தை ஒரு முறையாகக் கொண்டு ஒரு முழு நிமிடத்துக்கு கவனித்தல்.

4. சுவாச எண்ணிக்கையை கணக்கிடும் பொழுது

அ) சுவாசத்தின் தண்டை:- ஒழுங்கானதா அல்லது ஒழுங்கற்றதா என்பதை கவனித்தல்.

ஆ) ஆழம் :- மேலோட்டமானதா, சாதாரணமானதா, அல்லது ஆழமானதா என்பதை கவனித்தல்.

இ) ஒலி:-சாதாரணமாக அல்லது ஒலியுடன்

ஈ) வேறு ஏதேனும் வசதியின்மை மற்றும் மூச்சு விடுதலில் சிரமம் உள்ளதா என்பதையும் கவனித்து பதிவு செய்ய வேண்டும்.

5.7.2 சுவாசத்தின் மாறுபாடுகள்

அ. பிரேடிப்னியா:- மிகக் குறைந்த சுவாசம் 10/நிமிடம் குறைவாக.

ஆ. டேக்கிப்னியா:- அதிக அளவு சுவாசம் 30 நிமிடம் அதிகமாக.

இ. ஏப்னியா:- சில நொடிகளுக்கு சுவாசம் இல்லாமல் போதல்.

ஈ. ஹைபர்வெண்டிலேஷன் (அதிககாற்றோட்டம்):- சுவாசத்தின் எண்ணிக்கையும் ஆழமும் அதிகரித்தல்.

உ. ஹைபோவெண்டிலேஷன் (குறைக்காற்றோட்டம்):- சுவாசத்தின் எண்ணிக்கையும் ஆழமும் மிகவும் குறைந்து காணப்படல்.

ஊ. செயின்ஸ்ட்ரோக்ஸ்சுவாசம்:- சுவாசம் மிகவும் மெதுவாகவும் மேலோட்டமாகவும் தொடங்கி அசாதாரண எண்ணிக்கை மற்றும் ஆழத்தில் முடிகிறது. பின்னர் மெதுவான மேலோட்டமான சுவாசம் சிறிது நேர சுவாசம் இல்லாமையில் (apnoea) முடிவடைகிறது. இது சங்கிலி போல் தொடர்கிறது.

பல்ஸ் ஆக்ஸிமீட்டர் (Pulse oxymeter)

இரத்தத்தில் பிராண வாயுவின் அளவை அளவிட பல்ஸ் ஆக்ஸி மீட்டர் என்னும் கருவி பயன்படுகிறது. பிராண வாயுவை திசுக்களுக்கு எவ்வாறு அனுப்பப்படுகிறது என்பதை இந்தக் கருவி வலியில்லாமல் கணக்கிடுகிறது.அதே சமயத்தில் இது நாடித்துடிப்பின் அளவையும் கணக்கிடுகிறது.



5.8 இரத்த அழுத்தம்

இரத்த அழுத்தம் என்பது இரத்தம் இரத்தக்குழாய்களின் வழியே செல்லும் பொழுது கொடுக்கும் அழுத்தத்தையே இரத்த அழுத்தம் என்கிறோம்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

உயர் இரத்த அழுத்தம் என்பது அமைதியான உயிர்க்கொல்லியாகும்.

இரத்த அழுத்தம் கீழ்கண்ட காரணிகளைப் பொறுத்து அமைகிறது.

1. இதயத்துடிப்பின் வேகம்.
2. இரத்தக்குழாய்களின் மீள் தன்மை.
3. இரத்தக்குழாய்களில் இரத்தத்தின்அளவு.
4. தந்துகிகளிலும் சிறிய இரத்தக்குழாய்களிலும் உள்ள இரத்தத்தின் மிகுதியான அல்லது குறைவான அடர்த்தி.

Nursing General_Tamil Ch-5.indd 77 14-06-2018 19:12:50