
6.7.2 தட்டை அளவை

தட்டை அளவையைக் குறிப்பிடும் "**Kurtosis**" என்ற சொல் கிரேக்க மொழியில் இருந்து பெறப்பட்டது. புள்ளியியலில் தட்டையளவு என்பது முகட்டைச் சுற்றியுள்ள விவரங்கள் வளைவரையில் தட்டையாகவோ அல்லது கூர்மையான முனையுடனோ இருப்பதை குறிக்கிறது. கொடுக்கப்பட்ட தரவு விவரங்களின் தட்டையளவை இயல்நிலை வளைவரையின் கூர்முனை பொறுத்து அளவிடப்படுகிறது.

கீழ்க்கண்ட வரைபடம் மேலே குறிப்பிட்ட மூன்று வடிவ தட்டைநிலையை விளக்குகிறது.

ஒரு வளைவரை இயல்நிலை வளைவரையைவிட கூரிய உச்சியை உடையதாக இருந்தால் அது குறைத்தட்டை (Leptokutic) எனப்படுகிறது. இந்நிலையில் விவரங்கள் முகட்டுக்கு அருகாமையில் குவிந்திருக்கும். மாறாக ஒரு வளைவரை இயல்நிலை வளைவரையைவிட அதிக தட்டையாக இருந்தால் அது மிகைத்தட்டை (Platykurtic) எனப்படுகிறது. மணிவடிவ இயல்நிலை வளைவரையானது இயல்நிலை தட்டை எனப்படுகிறது.



படம் 6.4

ஒரு நிகழ்வெண் வளைவரை இயல்நிலை வளைவரையை விட எந்த அளவு அதிக தட்டையாகவோ அல்லது குறைந்த தட்டையாகவோ உள்ளது என்பதை தட்டை அளவை மூலம் அறியலாம்.

தட்டை அளவைக் கெழு

மிக முக்கியமான தட்டை அளவை என்பது தட்டை அளவைக் கெழு ஆகும்

தட்டை அளவைக் கெழு $\beta_2 = \frac{\mu_4}{\mu_2^2}$

குறிப்பு:

β_2 ன் மதிப்பு எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளதோ அதைப் பொறுத்து வளைவரை கூர்ந்து இருக்கும்.

(i) β_2 = 3 எனில் அந்தப்பரவல் இயல்நிலைபரவல், அதன் வளைவரை இயல்நிலை வளைவரையாகும்.

(ii) β_2 3, எனில் அந்தப் பரவல் கூரிய உச்சியுடையது, வளைவரை குறைத்தட்டையாகும்.

(iii) β_2 எனில் அந்தப்பரவல் அதிகத்தட்டையுடையது வளைவரை, மிகைத்தட்டையாகும்..

Ch6_11th Stats TM.indd 185 2/17/2019 11:57:45 AM