- நோயாளிகள்வாயில் அறுவை சிகிச்சை செய்த நோயாளிகள்

வாய்வழியாக வெப்பநிலை கணக்கிட தேவையானப் பொருள்கள்

- தொற்றுநீக்க கரைசல் உள்ள 3 அல்லது 4 சோதனைக் குழாய் அல்லது பாட்டில்கள்
- கண்ணாடி பாட்டில்கள் சுத்தமான நீர் மற்றும் பஞ்சு உருண்டைகள்
- ஒரு கிண்ணத்தில் வைக்கப்பட்ட சிறிதளவு சோப்புடன் கூடிய துடைக்கும் துணி
- சுத்தமான சிறிய துண்டு துணிகள்
- கிட்னி தட்டு –1
- பேப்பர் பை–1
- வினாடி முள் கடிகாரம்
- சிவப்பு நிற பேனா

உடல் வெப்பநிலை மாற்றம்

உடல் வெப்பநிலையை செல்சியஸில் இருந்து பாரன்ஹீட்டுக்கும், பாரன்ஹீட்டிலிருந்து செல்சியஸிற்கும் மாற்றுவதற்கான சூத்திரம்

செல்சியஸில் → பாரன்ஹீட் →	பாரன்ஹீட் செல்சியஸி
F=9/5XC+32	C=5/9(F–32)

செய்முறை

- செய்யவிருக்கும் செய்முறையை நோயாளிக்கு விளக்கி சொல்லி ஒத்துழைப்பைப் பெற வேண்டும்.
- நோயாளியை உட்கார அல்லது படுக்கையில் வைக்க வேண்டும்.
- திரவத்தில் இருந்து வெப்பமானியை எடுத்து சுத்தமான நீரில் கழுவி பின்பு துண்டு துணியைக் கொண்டு உலர வைத்து வெப்பமானியின் குமிழ் பகுதியிலிருந்து தண்டு பகுதி வரைத் துடைக்க வேண்டும். இது வாய்ப்பகுதியினுள் பாக்டீரியா செல்வதை தடுக்கிறது.
- பின்னர் வெப்பமானியை நன்றாக உதறி 95°F க்கு கொண்டு வரவேண்டும். நோயாளியின் நாக்குக்கு அடியில் வெப்பமானியை வைக்கவேண்டும். நோயாளியிடம் வெப்பமானியை கடிக்கக் கூடாது என்றும் மெதுவாக உதடுகளை மூடிக்கொள்ளுமாறு சொல்லவேண்டும்.
- வெப்பமானியை தொடர்ந்து இரண்டு நிமிடம் வாயில் வைக்கவேண்டும். (அதே நேரத்தில் நோயாளியின் நாடித்துடிப்பையும், சுவாசத்தையும் கணக்கிட வேண்டும்)
- வெப்பமானியை வாயில் இருந்து எடுத்துவிட்டு அதன் வெப்ப நிலையை குறித்துக்கொண்டு, பின் தண்டு குமிழ் பகுதி நோக்கி சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
- பஞ்சு உருண்டைகளை பேப்பர் பையில் சேகரிக்க வேண்டும்.
- வெப்பநிலைமானியை சோதனை குழாய் அல்லது கரைசல் உள்ள பாட்டிலிலோ வைக்க வேண்டும். பின்பு வரைபடத்தில் வெப்பநிலையை குறிக்க வேண்டும்.

பொருட்களின் பின்கவனிப்பு

- பயன்படுத்திய பொருள்களை சுத்தம் செய்யவும், வெப்பநிலைமானியை சோப்பைக் கொண்டு சுத்தம் செய்து குளிர்ந்த நீரில் கழுவ வேண்டும்.

Nursing_Vocational_Tamil_Unit_6.indd 205 22-02-2019 3.42.37 PM