

படம் 3.49 Window பட்டியிலுள்ள Close Window விருப்பம்.

9. Corel Draw விட்டு வெளியேறுதல்

File பட்டியிலிருந்து Exit என தேர்ந்தெடுப்பதன் மூலம் Corel Drawன் நடப்பு அமர்வானது முடிவடைகின்றது. நீங்கள் கோப்பினை சேமித்தப்பின் ஏதேனும் மாற்றங்கள் செய்திருந்தால் வெளியேறுவதற்கு முன் கோப்பினை சேமிக்கும்படி Corel Draw தூண்டும் மாற்றங்களை சேமிக்க Yes என கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

10. பொருள்களுடன் வேலை செய்தல்

பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்தல்

கருவிகளை (tools) கொண்டு நீங்கள் உருவாக்கும் வரைபடங்கள் பொருட்கள் எனப்படும். எந்த பொருளையும் தேர்வு செய்ய அந்த பொருளின் மீது சுட்டியின் அம்புகுறியினை வைத்து கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

சில நேரங்களில் உங்களது வரையும் சன்னல்திரையானது நிறையப்பொருள்களை கொண்டிருந்தால் pick கருவி மூலம் ஒரு பொருளை தேர்ந்தெடுப்பது கடினமான செயலாகும். அந்த நேரங்களில் விசைப்பலகையின் Tab சாவி கொண்டு பொருளை தேர்ந்தெடுக்கலாம்.

Tab சாவி கொண்டு பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்தல்.

1. செவ்வக (Rectangle) கருவி கொண்டு முதலில் மூன்று பொருள்களை உருவாக்கவும் (உங்கள் விருப்பப்படி எத்தனை பொருட்களை வேண்டுமானாலும் உருவாக்கலாம்).
2. Pick கருவியினை தேர்ந்தெடுக்க இடைவெளி பொத்தானை (Spacebar) அழுத்தவும்.
3. நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் பொருளை சுற்றிலும் தேர்ந்தெடுப்பு பெட்டி (Selection box) தோன்றும் வரை Tab சாவியினை அழுத்தவும். நீங்கள் Tab சாவியினை அழுத்தும் பொழுது, கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட பொருள் தொடங்கி முதலில் உருவாக்கிய பொருள் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே பொருளை தேர்வு செய்கின்றது.

   Shift + Tab சாவியினை அழுத்தும் பொழுது முதலில் உருவாக்கப்பட்ட பொருள் தொடங்கி கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட பொருள் நோக்கி நகர்ந்து கொண்டே பொருளை தேர்வு செய்கின்றது.

பல பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்தல்

Pick கருவி மூலம், ஒரே நேரத்தில் நிறைய பொருள்களை தேர்வு செய்யலாம். Pick கருவி கொண்டு பல பொருள்களை தேர்வு செய்வதற்கான இரண்டு வழிகள்

1. Shift சாவியினை அழுத்திபிடித்தவாறு, நீங்கள் தேர்வு செய்ய விரும்பும் ஒவ்வொரு பொருளின் மீதும் கிளிக் செய்யவும்.

   இந்த வழியில் உங்கள் வரைபடம் சன்னல் திரையிலுள்ள எத்தனை பொருட்களை வேண்டுமானாலும் நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd 120 4/16/2019 1:23:39 PM