தேர்ந்தெடுக்க	கீழ்கண்டவற்றை செய்யவும்
அனைத்து பொருட்களையும் தேர்வு செய்ய	Edit > Select all > Objects தேர்வு செய்யவும்.
ஒரு தொகுதியிலுள்ள ஒரு பொருளை தேர்வு செய்ய	Ctrl–னை அழுத்தியவாறு, Pick கருவியினை கிளிக் செய்து பின் தொகுதியிலுள்ள பொருளை கிளிக் செய்யவும்.
பின்னலான தொகுதிக்குள் உள்ள பொருளை தேர்வு செய்ய	Ctrl–னை அழுத்தியவாறும், Pick கருவியினை கிளிக் செய்து பின் நீங்கள் தேர்வு செய்ய விரும்பும் பொருளை சுற்றிலும் தேர்ந்தெடுப்பு பெட்டி (Selection Box) தோன்றும் வரை பொருளின் மீது கிளிக் செய்யவும்.
பிற பொருட்களால் காட்சியிலிருந்து மறைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை தேர்வு செய்ய	Alt –னை அழுத்தியவாறு, Pick கருவியினை கிளிக் செய்து, பின் நீங்கள் தேர்வு செய்ய விரும்பும் மறைக்கப்பட்ட பொருளை சுற்றிலும் தேர்ந்தெடுப்பு பெட்டி (Selection box) தோன்றும் வரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலுள்ள பொருளை கிளிக் செய்யவும்.
பல மறைக்கப்பட்ட பொருளை தேர்வு செய்ய	Shift + Alt னை அழுத்தியவாறு, Pick கருவியினை கிளிக் செய்து பின் நீங்கள் தேர்வு செய்ய விரும்பும் மறைக்கப்பட்ட பொருள்களை சுற்றிலும் தேர்ந்தெடுத்த பெட்டி (Selection box) தோன்றும் வரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலுள்ள பொருளை கிளிக் செய்யவும்.
ஒரு தொகுதியிலுள்ள மறைக்கப்பட்ட ஒரு பொருளை தேர்வு செய்ய	Ctrl + Alt னை அழுத்தியவாறு, Pick கருவியினை கிளிக் செய்து பின் நீங்கள் தேர்வு செய்ய விரும்பும் மறைக்கப்பட்ட பொருளை சுற்றிலும் தேர்ந்தெடுப்பு பெட்டி தோன்றும் வரை எல்லாவற்றிற்கும் மேலுள்ள பொருளை கிளிக் செய்யவும்.

பொருளின் தேர்வினை நீக்குதல் (Deselecting objects)

ஒரு பொருளின் தேர்வினை நீக்க

- எல்லைக்கோடு (Outline) அல்லது உயர்த்தி காட்டுதல் பெட்டி (high lighting box) / குறிப்பான் (Marker) தவிர்த்து எங்கு வேண்டுமானாலும் கிளிக் செய்யலாம். அதாவது வெற்றிடங்களில் (White spaces) கிளிக் செய்யவும்.
- ESC சாவியினை அழுத்தவும்.
- உயர்த்தி காட்டுதல் பெட்டி மறையும். இது எந்தபொருளும்தேர்வுசெய்யப்படவில்லை என்பதை குறிக்கின்றது.

பல பொருட்களின் தேர்வினை நீக்குதல்:

- பல பொருட்களின் தேர்வினை நீக்க ஏதாவது ஒரு வெற்றிடத்தில் பொருட்களின் தேர்வு நீக்கப்பட்டு வரும்.
- ஒரு தொகுதியிலுள்ள ஒரு பொருளின் தேர்வினை நீக்குதல்.

ஒரு குழுவிலுள்ள ஒரு பொருளை தேர்வு செய்ததை நீக்குதல்.

பல தேர்வு செய்யப்பட்ட பொருள்களில் ஒரு பொருளை தேர்வு செய்ததை நீக்க Shift சாவியினை அழுத்தியவாறு பொருளின் மீது கிளிக் செய்யவும்.

பொருட்களை நகர்த்துதல்

பொருட்களை நகர்த்த அதனை சுட்டி கொண்டு இழுத்து விடவும் அல்லது அவற்றை விசைப்பலகையிலுள்ள அம்புகுறி சாவிகளைக் கொண்டு தள்ளலாம் (Nudge)

சுட்டி கொண்டு பொருட்களை நகர்த்துதல்

1. Pick கருவி கொண்டு தேவையான பொருளை தேர்வு செய்யவும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 03.indd 122 4/16/2019 1:23:43 PM