
நீங்கள் தேர்வு செய்த பொருட்களையும் சேர்க்கலாம்.மேலும் எத்தனை பொருட்களை வேண்டுமானாலும் தேர்வு செய்து கொள்ளலாம்.



படம் 5.29

தேர்ந்தெடுத்த அனைத்து பொருட்களையும் கைவிட வெற்றுப் பகுதியில் கிளிக் செய்யவும். நீங்கள் பல பொருள்களை தேர்ந்தெடுத்த பின் ஒரு பொருளைத் கைவிட விரும்பினால், Shift ஐ அழுத்திக் கொண்டு அந்த பொருளை கிளிக் செய்யவும்.


5. 11. 2 Lasso கருவி கொண்டு தேர்வு செய்தல்

(1) Freehand தேர்வு செய்தல்

Lasso கருவி தற்போக்காக வரைவதன் மூலம் பொருட்களை தேர்ந்தெடுப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

Lasso கருவியை பயன்படுத்த இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

1. கருவிகள் பலகத்தில் உள்ள Lass கருவியைக் கிளிக் செய்க
2. Lasso freehand முறையில் தேர்வு செய்ய, Polygon Mode modifier தேர்ந்தெடுக்கப்படவில்லை என்பதை உறுதிப்படுத்தவும்.
3. மேடையில்எங்குவேண்டுமானாலும் கிளிக் செய்து, நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்க விரும்பும் பொருட்களை சுற்றி இழுக்கவும். நீங்கள் இழுக்கும் போது Flash ஒரு தேர்வு பகுதி உருவாக்குகிறது. Lasso தேர்ந்தெடுப்பை முடிக்க நீங்கள் தொடங்கிய இடத்தின் அருகில் சுட்டி பொத்தானை விடுவிக்கவும்.



படம் 5.30

(2) Point–to–point தேர்வு செய்தல்

Lasso கருவி பொருள்களின் point–to–point வகையில் தேர்வு செய்வதற்கும் பயன்படுத்தலாம். அத்தகைய தேர்வை உருவாக்க, இந்த வழிமுறைகளைப் பின்பற்றவும்.

1. கருவிகள் பலகத்தில் உள்ள Lass கருவியைக் கிளிக் செய்க.
2. விருப்பங்கள் பகுதியில் இருந்து Polygon Mode modifier ஐ கிளிக் செய்யவும்.
3. நீங்கள் தேர்வு செய்தலைத் தொடங்க, மேடையில் தேர்வு தொடங்க வேண்டிய புள்ளியில் கிளிக் செய்யவும்.
4. தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டிய பொருளைச் சுற்றி கோடு வரைய (Outline) அந்த பொருளை சுற்றி பணித்தளத்தில் தொடர்ந்து கிளிக் செய்யவும்.
5. தேர்ந்தெடுப்பை முடிக்க இரட்டை கிளிக் செய்யவும்.

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 05.indd 175 4/16/2019 1:24:25 PM