


படம் 6.56 கார்ட்டீசியன் ஆயத்தொலைவு அமைப்பு

ஆட்டோகேட் மென்பொருளில் ஆயப்புள்ளியானது முன்னியல்பாக வரைபடப் பகுதியின் கீழ் இடது மூலையில் அமைந்திருக்கும்.


ஒரு புள்ளியை XY தளத்தில் அமைப்பதற்கு ஆட்டோகேட் கீழ்க்காணும் ஆயத்தொலைவு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்துகிறது.

1. தனித்த ஆயத்தொலைவுகள் (Absolute coordinates)
2. ஒப்பீட்டு அயத்தொலைவுகள் (Relative Coordinates)
3. துருவ ஆயத்தொலைவுகள் (Polar coordinates)
4. நேரடித் தொலைவு உள்ளீடு (Direct distance entry)

ஒரு புள்ளியின் இடத்தைக் குறிப்பதற்கு கட்டளை வரியைப் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் மேலே உள்ள ஏதேனும் ஒரு ஆயத்தொலைவு அமைப்புகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

தனித்த ஆயத்தொலைவு அமைப்பு (Absolute Coordinate System)

தனித்த ஆயத்தொலைவு அமைப்பில், புள்ளிகளின் இருப்பிடம் ஆயப்புள்ளிகளைப் (0,0)பொறுத்துஅமையும். எடுத்துக்காட்டாக, ஒரு புள்ளியின் ஆயத்தொலைவுகள் X = 4 மற்றும் Y = 3 எனில், அப்புள்ளியானது ஆயப்புள்ளியிலிருந்து கிடைமட்டமாக 4 அலகுகளும் (X அச்சில் உள்ள தூரம்), செங்குத்தாக 3 அலகுகளும் (Y அச்சில் உள்ள தூரம்) கொண்ட தொலைவில் இருக்கும். இந்தப் புள்ளி (4, 3) கீழே உள்ள படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இந்த அமைப்பில், புள்ளிகளை கட்டளை வரியில் கொடுக்கும் போது X மற்றும் Y ஆயத்தொலைவுகளை காற்புள்ளி மூலம் பிரிக்க வேண்டும்.



படம் 6.57 தனித்த ஆயத்தொலைவு அமைப்பு

தனித்த ஆயத்தொலைவு அமைப்பைப் பயன்படுத்தி (50, 50) மற்றும் (150, 50) என்ற புள்ளிகளுக்கு இடையே ஒரு கோடு வரைதல்.

Command: LINE ↵

Specify first point: 50, 50↵

Specify next point or [Undo]: 150, 50↵

Specify next point or [Undo]: ↵ (Enter விசையை அழுத்த வேண்டும்).

XII CompTech_Tamil version CHAPTER 06.indd 207 4/16/2019 1:28:12 PM