அலகு 1



செயல்முறைகள்
பிராண வாயு அளித்தல்

வரையறை:

சுவாச பிரச்சனை உள்ள நோயாளிக்கும் இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜன் அளவு குறைந்துள்ள நோயாளிக்கும் ஆக்ஸிஜன் அளித்து சிகிச்சை அளிப்பது பிரணவாயு அளித்தல் எனப்படும்.

ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்:

1. ஆக்ஸிஜன் என்பது மணம் அற்ற நிறமற்ற காற்றை விடக் கனமான ஒரு வாயு.
2. இது கருப்பு வெள்ளை சிலிண்டர்களில் உயர் அழுத்தத்தில் சேமித்து வைக்கப்படுகின்றது.
3. ஆக்ஸிஜனால் தீப்பற்றிக் கொள்ளும் பெரிய ஆபத்து உள்ளது.
4. ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் அருகில் புகைப்பிடித்தல் கூடாது.
5. ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர் அருகில் எளிதில் தீப்பற்றிக் கொள்ளும் பொருள் இருப்பது கூடாது.
6. சிலிண்டர் இணைப்புகளில் எண்ணெய், கிரீஸ், ஆல்கஹால் போன்றவற்றைப் பயன்படுத்தக் கூடாது.
7. எளிதாகப் பயன்படுத்தும் வகையில் சிலிண்டரை தாங்கியில் நிறுத்தி வைத்து, நோயாளியின் படுக்கையிருகே கொண்டு செல்வதற்கு முன்பே பரிசோதிக்க வேண்டும்.
8. சிலிண்டரைச் சோதிக்க சிலிண்டரை திறக்கக் கொடுக்கப்பட்ட சாவியைப் பயன்படுத்த வேண்டும். அங்குள்ள சிறிய வால்வைச் சிறிதளவு திறந்து ஆக்ஸிஜன் வெளியேறுவதை humidifier மூலம் சோதனைச் செய்ய வேண்டும்.
9. Humidifier பாட்டிலுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள flow meter நோயாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய ஆக்ஸிஜன் அளவைக் கணக்கிடும்.
10. ஆக்ஸிஜன் humidifier பாட்டிலுக்குள் செலுத்தப்பட்டு அதன் பிறகு நோயாளிக்கு அளிக்கப்படுகிறது.



ஆக்ஸிஜன் சிகிச்சை தேவைப்படுபவர்கள்:

- நீலம் பாரித்திருப்பவர்கள் (தோல், நகப்படுக்கை மற்றும் சவ்வுப்படலம் நீல நிறத்தில் காணப்படுதல்).
- மூச்சுத்திணறல்
- சுற்றுப்புற சூழ்நிலையில் போதுமான ஆக்ஸிஜன் இல்லை என்ற நிலையில் (எ.கா உயரமான இடங்களில்)
- இரத்த சோகை
- நோய்கள் அல்லது தந்துகிப் படலங்களில் ஆக்ஸிஜன் குறைந்து காணப்படுதல்.

XII_Nursing_Practical.indd 317 1/4/2020 7:50:59 PM