## 一、开启鼠标复制功能

sudo vim +70 /usr/share/vim/vim80/defaults.vim 将 set mouse=a 改为: set mouse-=a

- 二、跳转到指定行
  - 2.1、ngg或者nG。
  - 2.2、打开文件时跳转到指定行: vim +n filename
- 三、快速移动光标至行首和行尾
- 1、 需要按行快速移动光标时,可以使用键盘上的编辑键Home,快速将光标移动至当前行的行首。除此之外,也可以在命令模式中使用快捷键"^"(即 Shift+6)或0(数字0)。
- 2、 如果要快速移动光标至当前行的行尾,可以使用编辑键End。也可以在命令模式中使用快捷键"\$"(Shift+4)。与快捷键"^"和0不同,快捷键"\$"前可以加上数字表示移动的行数。例如使用"1\$"表示当前行的行尾,"2\$"表示当前行的下一行的行尾。
- 3、1**是定位到行首**,A是定位到行末。
- 四、显示行号、语法高亮、自动缩进的设置
  - (1). 设置缩进
- :set smartindent // 设置缩进
- :set smartindent shiftwidth=4 // C语言自动缩进,缩进值为4个字符宽度
  - (2).显示光标行列信息
- :set ruler // 显示光标信息 (右下角)
  - (3). 查看制表符
- :set list // 显示制表符,以^符号显示制表符的位置
  - (4) . 查看行数信息

:set number //显示行号(左边)

(5). 关键字高亮

:syntax on //关键字高亮

(6). 多文件编辑, 在编写程序时有可能需要同时编辑多个文件, 在这种情况下, 需要如下设置

: split two.c // 多文件编辑

"自动对齐

set autoindent

set cindent

"智能选择对齐方式

set smartindent

"tab为4个空格

set tabstop=4

```
" Source a global configuration file if available if filereadable("/etc/vim/vimrc.local") source /etc/vim/vimrc.local endif

set number set smartindent shiftwidth=4 set tabstop=4
```

## 临时取消行号显示使用set nonumber

```
55 " Source a global configuration file if available
56 if filereadable("/etc/vim/vimrc.local")
57 source /etc/vim/vimrc.local
58 endif
59
60 set number
61 set smartindent
62 set smartindent shiftwidth=4
63 set tabstop=4
:set nonumber
```

## 五、多行注释和取消注释

多行注释:

- 1. 进入命令行模式,按ctrl + v进入 visual block模式,然后按j, 或者k选中多行,把需要注释的行标记起来
- 2. 按大写字母I, 再插入注释符, 例如//
- 3. 按esc键就会全部注释了

## 取消多行注释:

- 1. 进入命令行模式,按ctrl + v进入 visual block模式,按字母l横向选中列的个数,例如 // 需要选中2列
- 2. 按字母j, 或者k选中注释符号
- 3. 按d键就可全部取消注释

对单行注释: CTRL\_C

对多行注释: 先" V", 进入块选择模式。选择一段代码。CTRL\_C

同样,还原的命令和上面的一样。如对一行CTRL\_C后,把它注释了,再CTRL\_C后就还原了。

注意代码应该要整齐,缩进。选择块时,要保证块中的第一行就是最靠左的。不然会出问题。