


클릭후 회원가입 페이지로 넘어간다



동의 해야지만

다음 버튼이 활성화 된다.



클릭후 이메 일 인증 페 이지로 넘어간다



이메일 주소 를 작성하고 사용중인 이 메일이라면 바로 Error Message를 출력한다.

작성과 동시에 Ajax 를 태워서 DB에 등 록된 이메일 주소를 확인한다.






비밀번호의 형식이 어긋 난다면 바로 Message를 띄우도록 한 다.

작성과 동시에 비밀번호의 자리 수 를 점검하도록 한다.











스마트락이 등록되 지 않았다면 어떤 버튼도 눌러도 작동 이 되지 않도록 한 다.











스와이프를 해서 키 를 교환할 수 있도 록 한다.

상태

없을경우 : 회색 활성화 상태 : 녹색 평소 상태 : 파란색 배리 없음 : 빨간색 문제, 오류 있음 : 노란색







관리자 , 매니저 , 일반 사용자



새로운 소식에서 부여 받은 열쇠를 승락 및 거절을 할 수 있으며 열쇠의 만료 및 이동 그리고 도어락의 새로운 소식을 감지하여 새로운 소식에 나타낼 수 있다.



뉴스피드의 종류


본인이 새로운 스마트 락 제품을 등록 하게 될 경우 -기기 등록-

본인이 포함되어있는 스마트 락의 권한이동을 표시합니다. -열쇠 관리

도어락의 목록만 나타나는 페이지 -My Key-



스마트락 관리를 누르면 스마트락 관리페이지로



Click – 문을 Open을 할 수 있다

Click – 자신의 권한으로 수정한다. 단, 손님은 불 가능함 Open을 할 수 있 다

Long Click – 삭제 및 순 서를 변경할 수 있다.



매니저는 해당 스마트락의 제어권한을 가지고 있어 제어를 관리 할 수 있다.

사용자 임의의 저장된 이름이 있다면 그것으로 표기하도록 한다.



이것은 마스터, 매니저 사용자

모든 열쇠 등급이 바꿀 수 있다.

관리자 이외에 바꿀수 없 는 정보들이다.

사용자 정의만 권한 소지 자가 바꿀 수 있으며 사용자 정의는 ServerDB에 저장하지않고 SQLite에 저 장하도록 한다.

😑 스마트락 기본정보		
이름	3층 개발 2팀	
사용자 정의	Hello Factory 3F 개발	
소유자	진영균	
등록 일자	2016 년 1 월 20 일	
설치 지역	서울 동대문구 전농동	
설치 위치	미주빌딩 3층 306호	
제품 코드	SL-752X-456Y-NF12-FSE2	

🚉 열쇠 소지자	
진영균	마스터
윤태영	매니저
황대건	사용자
+_	추가 하기



○ 스케쥴링	
00:40 ~ 08:40	월,화,수,목,금
12:00 ~ 13:00	월,화,수,목,금
00:00 ~ 23:59	토,일
+	추가 하기

사용자 : 기본정보밖에 못 봄, 사용자 정의만 수정 가 능

매니저는 기본정보에에 대한 수정 권한은 손님과 같음, 권한 관리, 스케줄링 전부 이용가능.

마스터. 기본정보에서 제 품코드,등록일자 이외 전 부 수정가능, 열쇠관리 스 케줄링 수정가능(매니저의 수정을 제한 할 수 있다. 음 스마트락 기본정보이름3층 개발 2팀사용자 정의Hello Factory 3F 개발 ...소유자진영균등록 일자2016년 1월 20일설치 지역서울 동대문구 전농동설치 위치미주빌딩 3층 306호제품 코드SL-752X-456Y-NF12-FSE2

Click 하면 바로 수정할 수 있다.



Focus Out 하면 수정이 완료되고 자신의 모바일 SQLite에 수정내용이 저장된다.

 값 권한 관리
 해당 리스트를 선택 하면 사용자를 추가 할 수 있다.

 진영균
 마스터

 윤태영
 배니저

 황대건
 사용자

 추가 하기



 전영균
 마스터

 윤태영
 매니저

 황대건
 사용자

 추가 하기

해당 리스트를 선택 하면 사용자를 추가 할 수 있다.



권한을 부여할 사용 자가 관리자일 경우 매니저의 권한으로 요청할 수 있다. 매니저는 손님 밖에 요청할 수 없다.
 한 열쇠 관리

 진영균
 마스터

 윤태영
 매니저

 황대건
 사용자

 추가 하기

해당 리스트를 선택 하면 사용자를 추가 할 수 있다.



시작 날짜와 시간 종료 날짜와 시간 을 정할 수가 있으

아무것도 설정하지 않는다면

오늘 단 하루만 허 용되는 키를 생성할 수 있다.

그 뿐만이 아니라 자신에게 부여 받은 키를 매 주 관리할 수 있도록 스케쥴링 을 설정할 수 있다.



클릭으로 스케쥴링을 추가 할 수 있다.



UI # References



스마트락 관리를 누르면 스마트락 관리페이지로











