

2026-7-21 学习记录

版本控制工具使用前准备

✓ 安装Git并配置用户信息

```
git config --global user.name "tianjunyou"
```


```
git config --global user.email "tianjunyou@email.com"
```

✓ 安装TortoiseGit并安装中文语言包


如何创建自己的本地仓库并将本地文件推送至远程仓库？

1. 进入 Git Bash

如图，进入要进行版本控制管理的文件中，右键空白处点击图中圈红的地方进入Git Bash。（也可以使用GUI界面，根据个人习惯来进行选择）



2. 进入如下界面



3. 初始化本地仓库

```
git init
```

4. 将文件添加至暂存区

使用以下命令将本地仓库所有文件或指定文件存至暂存区

```
git add .  
# or  
git add <文件名>
```

5. 提交至本地仓库

commit暂存区中文件到本地仓库 (双引号中message为本次提交的说明)


```
git commit -m "message"
```

6. 在 GitLab 中创建自己的远程空仓库

 注意

不勾选 "Initialize repository with a README"

- 获取远程仓库地址（HTTPS 或 SSH）



7. 关联远程仓库

```
git remote add origin <仓库地址>
```

仓库地址如上图，选择SSH则需要先有SSH Key，随后将SSH Key添加到GitLab中。


① 配置 SSH Key

具体步骤如下：

在Git bash中输入如下命令（以我个人举例）

```
ssh-keygen -t rsa -C "tianjunyou@cvte.com"
```


随后打开SSH 凭证的路径，路径一般为 `C:/User/用户名/.ssh`，如下图：



用记事本打开图中红线标注文件，复制整个文件中的内容。

回到GitLab网页，根据下图红线标注操作即可。（现有GitLab基础教程中的步骤因为界面更新已与现在不同，需要注意）



将第3步操作复制到的内容添加进文本框即可。



8. 推送文件至远程仓库

```
git push -u origin master
```

如下图，本地仓库文件成功push至远程仓库。



Project

TJY_TEST1

Pinned

Work items

Merge requests0

Manage

Plan

Code

Build

Secure

Deploy

Operate

Monitor

Analyze

What's new10

Help

Collapse sidebar

田军友 / TJY_TEST1

RaptorLake.chim

编译用源码

1 hour ago

RaptorLake.cif

编译用源码

1 hour ago

RaptorLake.compact.cdx.json

编译用源码

1 hour ago

RaptorLake.dat

编译用源码

1 hour ago

RaptorLake.sbom.yaml

编译用源码

1 hour ago

RaptorLake.veb

编译用源码

1 hour ago

changehistoryIH61XA03A-C000-R33-0...

编译用源码

1 hour ago

make_signed_capsule.bat

编译用源码

1 hour ago

makefile

编译用源码

1 hour ago

project.lsd

编译用源码

1 hour ago

新建 文本文档.txt

修改了该文件再次进行add 提交及推送测试

1 minute ago

README.md