1. Zarządzanie nośnikami (Montowanie dysków)

- **`mount`** – Służy do dołączania systemów plików (np. dysków, pendrive'ów czy obrazów) do drzewa katalogów systemu.
    - *Składnia:* `mount [opcje] urządzenie punkt_montowania`
    - *Przykłady:*
        - Podłączenie pendrive'a (`/dev/sdb1`) do katalogu `/mnt`: `mount /dev/sdb1 /mnt`
- **`umount`** – Służy do bezpiecznego odłączania (odmontowywania) nośników od systemu.
    - *Składnia:* `umount punkt_montowania` (lub nazwa urządzenia)
    - *Wskazówka:* Przed odmontowaniem upewnij się, że nie znajdujesz się w tym katalogu w terminalu, w przeciwnym razie system zgłosi błąd, że urządzenie jest zajęte (*device busy*).

2. Podstawowa identyfikacja sprzętu USB i PCI

- **`lsusb`** – Wyświetla listę urządzeń podłączonych do portów USB (np. myszki, klawiatury, pendrive'y, kamery).
- **`lspci`** – Pokazuje listę urządzeń podłączonych do szyny PCI (karty graficzne, kontrolery, karty sieciowe).
    - *Przydatne połączenie z filtrowaniem:* `lspci -k | grep -i ethernet` (wyszukuje informacje o karcie sieciowej przewodowej).

3. Szczegółowy audyt podzespołów (`lshw`)

- **`lshw`** (List Hardware) – Narzędzie pozwalające na uzyskanie bardzo szczegółowych informacji o całej specyfikacji sprzętowej komputera.
    - *Przydatne opcje:*
        - `lshw -C network` – Pełny raport dotyczący kart sieciowych (zarówno kablowych, jak i Wi-Fi).
        - `lshw -C display` – Informacje o karcie graficznej oraz sterownikach ekranu.

4. Analiza podzespołów bezpośrednio z jądra (`/proc`)

System Linux przechowuje wiele informacji o sprzęcie w plikach w katalogu `/proc`. Można je odczytać za pomocą polecenia `cat`:

- **`cat /proc/cpuinfo`** – Wyświetla szczegółowe parametry procesora (liczba rdzeni, taktowanie, architektura).

- **`cat /proc/meminfo`** – Pokazuje dokładne statystyki dotyczące pamięci RAM oraz wymiany (Swap).

5. Informacje o BIOS-ie i płycie głównej (`dmidecode`)

- **`dmidecode`** – Narzędzie odczytujące tablicę DMI (Desktop Management Interface) systemu, co pozwala poznać fizyczne parametry sprzętu bezpośrednio z poziomu BIOS-u/UEFI (zazwyczaj wymaga uprawnień administratora `sudo`).
    - *Najczęstsze użycie:*
        - `sudo dmidecode -t bios` – Informacje o wersji i producencie BIOS-u.
        - `sudo dmidecode -t baseboard` – Informacje o płycie głównej.
        - `sudo dmidecode -t processor` – Szczegóły dotyczące procesora.
        - `sudo dmidecode -t memory` – Dane o zainstalowanych kościach pamięci RAM i ich slotach.

6. Szybkie informacje o systemie i architekturze

- **`arch`** lub **`uname -m`** – Sprawdzenie architektury systemu (np. `x86_64`).
- **`uname -a`** – Wyświetlenie pełnych informacji o jądrze systemu Linux oraz nazwie hosta.