

45 lines (36 loc) · 1.8 KB

CodeBlameRaw📄⬇️✎⌵

```
1  # 캠퍼스 시티보이 룩북 관리 시스템 v3.0 - main.py
2
3  # 1. 데이터가 날아가지 않도록 while문 밖에서 빈 옷장(2차원 리스트용) 생성!
4  closet = []
5
6  print("[시티보이 룩북 관리 시스템 v3.0]")
7
8  # 2. 무한 루프 시작
9  while True:
10     print("-" * 30)
11     print("1. 옷 추가하기 (Add clothing)")
12     print("2. 옷장 확인하기 (Check closet)")
13     print("3. 시스템 종료 (Exit System)")
14     print("-" * 30)
15
16     # input()은 무조건 문자열(글자)로 받음!
17     menu = input("메뉴 번호를 선택하세요 (1-3): ")
18     |
19     if menu == '1':
20         name = input("-> 옷 이름: ")
21         price = int(input("-> 가격: "))
22         satisfaction = int(input("-> 만족도 (1-10): "))
23
24         # [이름, 가격, 만족도] 형태의 1차원 리스트를 만들어 closet에 추가 (2차원 리스트 완성)
25         closet.append([name, price, satisfaction])
26         print(f"✅ '{name}'가 옷장에 추가되었습니다!")
27
28     elif menu == '2':
29         print("\n내 옷장 목록")
```

Windows 정품 인증
[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

```

9     while True:
10         print("-" * 30)
11         print("1. 옷 추가하기 (Add Clothing)")
12         print("2. 옷장 확인하기 (Check Closet)")
13         print("3. 시스템 종료 (Exit System)")
14         print("-" * 30)
15
16         # input()은 무조건 문자열(글자)로 받음!
17         menu = input("메뉴 번호를 선택하세요 (1-3): ")
18
19         if menu == '1':
20             name = input("-> 옷 이름: ")
21             price = int(input("-> 가격: "))
22             satisfaction = int(input("-> 만족도 (1-10): "))
23
24             # [이름, 가격, 만족도] 형태의 1차원 리스트를 만들어 closet에 추가 (2차원 리스트 완성)
25             closet.append([name, price, satisfaction])
26             print(f"✅ '{name}'가 옷장에 추가되었습니다!")
27
28         elif menu == '2':
29             print("\n[내 옷장 목록]")
30             if len(closet) == 0:
31                 print("옷장이 텅 비어있습니다. 옷을 먼저 추가해주세요!")
32             else:
33                 # for문과 f-string을 활용해 2차원 리스트 데이터 예쁘게 출력
34                 for item in closet:
35                     print(f"👕 이름: {item[0]} | 가격: {item[1]:,}원 | 만족도: {item[2]}/10")
36             print() # 보기 좋게 한 줄 띄우기
37
38         elif menu == '3':
39             print("👋 시스템을 종료합니다. 안녕히 가세요!")
40             break # 프로그램 완전 탈출
41
42         else:
43             # 잘못된 번호를 누르면 에러 메시지 띄우고 처음(메뉴판)으로 돌아감
44             print("❌ 잘못된 입력입니다. 1, 2, 3번 중에 골라주세요.")
45             continue

```

Windows 정품 인증

[설정]으로 이동하여 Windows를 정품 인증합니다.

CamScanner로 스캔하기