

Manuel utilisateur du plugin « contribution directe (hydro) » V1.1.0

Identifiant		Version	Date de création
		1.1.0	21/03/2024
Rédacteur	Gérôme PECHEUR		
Entité émettrice	DTSO		
Diffusion	☐ Interne	☒ Ouverte	☐ Limitée
Résumé	Installation et utilisation du plugin		
Approbateur		Date d'approbation	21/03/2024

Lecteur(s)	
------------	--

Version	Date	Modifié par	Historique des modifications
0.1		Gérôme PECHEUR	Création
0.2	03/05/2024	Gérôme PECHEUR	Adaptation à la version 0.21 du plugin
0.3	12/08/2024	Gérôme PECHEUR	Adaptation à la version 0.3 du plugin
1.0.0	07/07/2025	Gérôme PECHEUR	Première version diffusée
1.1.0	25/07/2025	Philippe Gallen	Adaptation à la version 1.1.0

Sommaire

1	PREREQUIS.....	2
2	RESUME	2
3	INSTALLATION.....	2
4	PRESENTATION	3
5	UTILISATION	4

1 Prérequis

Version de QGIS : 3.28 ou supérieur

Ce plugin fonctionne en parallèle du plugin « IGN Espace collaboratif » version 4.2.2 minimum.

2 Résumé


Ce plugin est une aide à la modification sémantique des tronçons hydrographique

L'interface permet de changer des valeurs d'attributs d'un ou plusieurs tronçons sans ouvrir la table attributaire et d'envoyer les modifications sur les serveurs BDUni de l'IGN.

3 Installation

Ouvrir QGIS.

Allez dans Extensions/Installer/Gérer les extensions, cliquez sur Installer depuis un ZIP, sélectionner le fichier ZIP puis cliquez sur Installer le plugin.



4 Présentation

Contribution directe BDUni (HYDRO) v1.1.0

Cleabs interne : TRON_EAU0000002010047247

CPX_Topolyme de cours d'eau : NULL

Nature : Canal Conduit buse Ecoulement naturel **Conduit forcé**

Position par rapport au sol : -1 0 1

Inventaire police de l'eau : Inscrit Non inscrit Expertise en cours

Identifiant police de l'eau : NULL

Inventaire BCAE : Vrai Faux

Identifiant BCAE : NULL

Valider les modifications ?

Couleur de la sélection

Nombre de sélections : 1

Cette interface permet de modifier certains champs des tronçons hydrographiques. Lorsque l'on sélectionne un tronçon hydrographique dans QGIS, les valeurs des attributs du tronçon sont indiquées en vert.



Ce bouton permet de sélectionner tous les tronçons compris entre un tronçon de départ et un tronçon d'arrivée.



Ces 2 boutons permettent d'éditer les identifiants police de l'eau et BCAE



Affiche l'historique des versions et la documentation de l'outil

Valider les modifications

Valide les modifications saisies dans l'outil

Couleur de la sélection



modifie la couleur de la sélection

 Contribution directe BDUi (HYDRO) v1.1.0

Cleabs interne	TRON_EAU0000000042264098		
CPX_Toponyme de cours d'eau	Neste du Moudang		
Nature	Canal	Conduit buse	Ecoulement naturel Conduit forcé
Position par rapport au sol :	-1	0	1
Inventaire police de l'eau :	Inscrit	Non inscrit	Expertise en cours
Identifiant police de l'eau :	DDT65:4142		
Inventaire BCAE :	Vrai	Faux	
Identifiant BCAE :	DDT65:10100		



Couleur de la sélection

Nombre de sélections : 1

Les valeurs que l'on veut modifier sont indiquées en rose

Les valeurs en vert ne sont indiquées que si la sélection ne contient qu'un seul tronçon, sinon les « boutons » restent avec une apparence par défaut.

5 Utilisation

- Sélectionnez un ou plusieurs tronçons hydrographiques dans QGIS
- Cliquez sur la ou les valeurs à modifier
- Cliquez sur « valider les modifications » pour valider et envoyer les modifications sur l'espace collaboratif IGN, les tronçons sont également modifiés dans la couche locale QGIS.

IMPORTANT : il faut impérativement être connecté à l'espace collaboratif avant l'utilisation du plugin ou juste après une validation lorsque QGIS demande de vous connecter si ce n'est pas déjà fait. Sinon les modifications seront effectives dans QGIS et non dans l'espace collaboratif.



Le bouton  permet de sélectionner tous les tronçons hydro compris entre un tronçon de départ et un tronçon d'arrivée (cela facilite la sélection pour de longs cours d'eau), cet algorithme détermine le chemin le plus court, il convient donc de vérifier que les tronçons sélectionnés correspondent bien à ceux que l'on désire modifier.

IMPORTANT : le tronçon de départ et le tronçon d'arrivée doivent être visible à l'écran avant de lancer le calcul.



Le bouton  ouvre un dialogue de suivi des versions et permet d'afficher la documentation du plugin.



Utiliser  pour modifier les identifiant IPE et BCAE

Valider les modifications

Une fois les modifications choisies il faut les valider avec

Les tronçons de la couche seront modifiés avec les valeurs de l'outil.

Un message QGIS confirme la prise en compte des modifications.



Info: Les modifications ont été effectués sur : 1 tronçon(s)

Attention : seule la base client est modifiée. Pour envoyer les modifications sur le serveur BDUi il faut le faire par l'intermédiaire du plugin espace collaboratif IGN, en cliquant sur l'enregistrement de la couche (disquette):

