

IGN

Add-In RIPart pour ArcMap

Version 2.0

Manuel utilisateur

Date du document : Avril 2016



1. Versions

Numéro	Commentaire	Date
1.0	Première version du manuel utilisateur	01/09/2015
2.0	Adaptation à l'espace collaboratif	11/04/2016
	Corrections de forme et une URL de l'exemple de config XML	27/04/2016

2. Sommaire

1.	Versions	1
2.	Sommaire.....	1
3.	Préambule.....	2
3.1	PRESENTATION DU SERVICE.....	2
3.2	ROLE DE L'ADD-IN RIPART POUR ARCMAP	2
3.3	PREREQUIS	2
4.	Installation et principes de fonctionnement.....	3
4.1	INSTALLATION	3
4.2	PRESENTATION DE LA BARRE D'OUTILS RIPART INTEGREE DANS ARCMAP.	4
4.3	LES CALQUES DEDIES POUR CONTENIR LES OBJETS RIPART.....	5
4.4	CONFIGURATION DE L'ADD-IN RIPART	6
5.	Utilisation de l'add-in RIPart.....	6
5.1	CONNEXION AU SERVICE RIPART	6
5.2	IMPORT DES REMARQUES RIPART	7
5.3	AJOUT D'UNE REPONSE A UNE REMARQUE RIPART	8
5.4	CREATION D'UNE NOUVELLE REMARQUE RIPART.....	8
5.5	NETTOYAGE DE LA CARTE DE SES OBJETS RIPART	9
5.6	OUVRIR LA TABLE DES REMARQUES SELECTIONNEES	10
5.7	MODIFIER LA VISIBILITE DU CALQUE CONTENANT LES REMARQUES RIPART	10
5.8	MODIFIER LA VISIBILITE DES CALQUES CONTENANT LES CROQUIS RIPART	10
5.9	MODIFIER LA VISIBILITE DU CALQUE SERVANT POUR LE FILTRAGE SPATIALE.	11
5.10	MENU SELECTIONNER	11
5.11	CONFIGURER L'ADD-IN RIPART.....	11
5.12	À PROPOS DE L'ADD-IN RIPART	12
5.13	OUVRIR LE LOG D'ERREUR DE L'ADD-IN RIPART	12
5.14	OUVRIR LE MANUEL UTILISATEUR DE L'ADD-IN RIPART	13
6.	Annexes.....	14
6.1	CHAMPS DU CALQUE REMARQUE_RIPART.	14
6.2	CHAMPS DES CALQUES CROQUIS_RIPART.....	15

6.3	VALEURS ET SIGNIFICATION DES STATUTS D'UNE REMONTEE	15
6.4	FICHIERS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DE L'ADD-IN RIPART	16
6.5	EXEMPLE DU CONTENU DU FICHIER DE CONFIGURATION DE L'ADD-IN.	16

3. Préambule

3.1 Présentation du service

Le service de remontées d'information partagées (RIPart) est un service offert par l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) pour permettre à ses partenaires institutionnels de lui transmettre de façon automatique et normalisée, des remarques concernant les données de l'Institut et qui nécessiteraient une correction ou une mise-à-jour. Ce service peut également être utilisé par les partenaires pour leurs propres besoins (mise à jour de données métiers, non destinées à l'IGN).

Le service est accessible sur l'Espace collaboratif de l'IGN : espacecollaboratif.ign.fr.

Chaque nouvelle remontée sur une donnée IGN donne lieu à un traitement hiérarchisé au sein du service de l'IGN concerné par la remarque, qui apportera des réponses officielles.

Une remontée contient :

- **Une position géographique** pour situer la remarque ;
- Au moins **un thème** associé pour définir le produit IGN concerné par la remarque ;
- **Un commentaire** rédigé par l'auteur de la remarque à l'adresse de l'IGN pour expliquer l'objet de sa remarque ;
- **Un statut** pour situer la remarque dans la chaîne de traitement (reçue dans nos services, en cours de traitement, pris en compte...)
- Éventuellement des objets géométriques (ponctuels, linéaires, surfaciques) composant **un croquis** joint à la remarque.
- Éventuellement **de 1 à 4 fichiers joints** de formats divers (pdf, doc, images...).

Chaque remontée est accessible sur l'espace collaboratif où elle possède une fiche où tous ces éléments sont visibles ainsi que les réponses apportées par l'IGN.

3.2 Rôle de l'add-in RIPart pour ArcMap

Cet add-in RIPart est une extension pour le logiciel ArcMap de l'éditeur ESRI, qui permet depuis le SIG d'interagir directement avec le service RIPart (sans passer par le site en ligne dédié : <https://espacecollaboratif.ign.fr>).

L'utilisateur peut ainsi depuis ArcMap importer l'ensemble des remarques RIPart d'un endroit donné et qui seront ensuite implantées sur sa carte ouverte dans le SIG. Il peut aussi consulter le contenu des remarques présentes sur la carte, leur ajouter une réponse (si cela est permis) et peut même rédiger de nouvelles remarques qui seront transmises au service RIPart.

L'intégration de l'add-in dans le SIG se traduit visuellement par une barre d'outil supplémentaire dédiée aux fonctionnalités RIPart, et par des calques ajoutés à la carte active et qui sont destinés à contenir les différents objets RIPart (les remarques et leurs croquis associés).

3.3 Prérequis

L'add-in RIPart pour ArcMap requiert la configuration minimum suivante :

- Le système d'exploitation Windows de Microsoft (version minimale Windows XP SP3).
- Une connexion internet permanente (afin que l'add-in puisse communiquer avec le service).
- Le SIG ArcMap de l'éditeur ESRI (version 10.0 ou ultérieure).
- Une carte au format MXD.

L'utilisation de l'add-in RIPart nécessite de posséder un compte utilisateur sur l'espace collaboratif (<https://espacecollaboratif.ign.fr>). Chaque compte est constitué d'un nom d'utilisateur (login) et d'un mot de passe nécessaires pour se connecter au service. Il faut aussi associer son compte à un groupe d'utilisateurs existant dans le service, ce qui déterminera les droits afférents, notamment les thèmes auxquels on peut associer une remarque.

NB : les comptes créés sur RIPart avant l'ouverture de l'espace collaboratif restent utilisables sur ce dernier. Il faudra juste que l'utilisateur se connecte une fois via l'interface web pour que son compte soit bien considéré actif.

L'add-in RIPart ne fonctionne qu'en association avec une carte ArcMap au format MXD. C'est à partir de cette carte, que l'add-in va ajouter ses propres calques qui seront stockés parallèlement au fichier MXD dans une géodatabase. C'est aussi dans ce même dossier que doit se situer le fichier de configuration de l'add-in **Ripart.xml** (qui est créé automatiquement par l'add-in en cas de première utilisation).

4. Installation et principes de fonctionnement

4.1 Installation

L'add-in RIPart s'installe en double-cliquant sur le fichier source Ripart_Add-in.esriAddIn pendant qu'ArcMap est fermé. On confirme l'installation de l'add-in puis on ouvre le SIG et dans le menu **Personnaliser->Barre d'outils**, on ajoute la barre d'outil de l'add-in dénommée **IGN RIPart**.




Figure 1: Installation de l'add-in RIPart.

Afin de pouvoir installer une nouvelle version de l'add-in RIPart, il faut au préalable, si elle existe, désinstaller l'ancienne version de l'add-in du SIG via le gestionnaire de compléments d'ArcMap.

4.2 Présentation de la barre d'outils RIPart intégrée dans ArcMap.




Figure 2: la barre d'outils de l'add-in RIPart dans ArcMap.

La barre d'outils de l'add-in RIPart est composée des éléments suivants :

- **1** Un bouton pour se connecter par authentification au service RIPart.
- **2** Un bouton pour télécharger les remarques RIPart depuis le service et les afficher sur la carte en cours.
- **3** Un bouton pour ajouter une nouvelle réponse à une remarque, qui sera envoyée au service RIPart.
- **4** Un bouton pour rédiger une nouvelle remarque dans le service RIPart
- **5** Un bouton pour effacer dans la carte en cours tous les objets RIPart présents.
- **6** Un menu sur les différentes options d'affichages concernant les objets RIPart.
- **7** Un menu sélectionner les remarques RIPart présentes sur la carte en cours selon leur statut.
- **8** Un menu d'aide concernant l'add-in.

4.3 Les calques dédiés pour contenir les objets RIPart.

L'add-in ajoute dans la carte six calques destinés à contenir les différents objets RIPart. Ces calques et leurs objets sont enregistrés dans une géodatabase située dans le même dossier que celui de la carte MXD.

Ces calques dédiés se dénomment:

- **Remarque_Ripart**, qui contient les remarques RIPart.
- **Croquis_Ripart_Point**, qui contient les croquis RIPart de type ponctuel.
- **Croquis_Ripart_Ligne**, qui contient les croquis RIPart de type linéaire sous forme de polyligne.
- **Croquis_Ripart_Polygone**, qui contient les croquis RIPart de type surfacique sous forme de polygone simple.
- **Croquis_Ripart_Texte**, qui contient les croquis RIPart de type texte sous forme de ponctuelle.
- **Croquis_Ripart_Fleche**, qui contient les croquis RIPart de type flèche sous forme de polyligne.




Figure 3: Vu dans la table de contenu d'ArcMap des calques ajoutés par l'add-in RIPart.

Ces 6 calques utilisent le même système géographique de coordonnées que celui utilisé par le service RIPart (WGS84, coordonnées géographique en degrés décimaux). Néanmoins l'utilisateur peut utiliser n'importe quel système géographique de coordonnées qui lui convient. L'add-in RIPart et le SIG ArcMap assurent de façon automatique et transparente le changement de projection à la volée et dans les deux sens.

Le premier calque contient les remarques RIPart sous forme de ponctuels. Les champs de ce calque stockent les différents attributs associés à la remarque.

L'add-in propose une symbologie par défaut pour les remarques RIPart en fonction de la valeur du champ statut¹.

Cette symbologie est définie dans le fichier **Remarque_Ripart.lyr**. Néanmoins l'utilisateur peut utiliser tout autre symbologie à sa convenance.

¹ Cf. Valeurs et signification des statuts


4.4 Configuration de l'add-in RPart

Pour son fonctionnement, l'add-in RPart stocke tous ses paramètres de configuration dans un fichier de type XML dénommé **Ripart.xml**. Ce dernier se situe dans le même dossier que celui qui contient le fichier MXD de la carte ouverte dans ArcMap.

Ce fichier étant nécessaire à son fonctionnement, l'add-in le génère automatiquement à côté de la carte s'il n'existe pas déjà. Le paramétrage de l'add-in se fait via la fenêtre de configuration qui s'ouvre depuis le menu **Aide->Configurer l'add-in RPart** de la barre d'outil. Les nouveaux paramètres saisis sont ensuite automatiquement enregistrés dans ce fichier XML.

5. Utilisation de l'add-in RPart

5.1 Connexion au service RPart



Toute interaction via l'add-in entre ArcMap et le service RPart nécessite une authentification auprès de ce dernier à partir d'un compte utilisateur existant. L'add-in assure l'établissement de la connexion auprès du service RPart.

Cette action est lancée automatiquement par l'add-in avant chaque action en cas d'absence de connexion avec le service. Elle peut aussi être manuellement lancée par l'utilisateur en cliquant sur le bouton **Se connecter au service RPart**. Dans tous les cas, cela provoque l'ouverture du formulaire de saisie du login et du mot de passe de son compte utilisateur, paramètres nécessaires pour établir la connexion avec le service RPart.

Le champ **Votre login Ripart** est pré-rempli par le login utilisé lors de la précédente connexion auprès du service.


Le formulaire de connexion au service RPart est une fenêtre intitulée 'Connexion au service Ripart.' Elle contient le logo IGN (Institut National de l'Information Géographique et Forestière) à gauche. À droite, il y a deux champs de saisie : 'Votre login Ripart:' avec le texte 'npourre' et 'Votre mot de passe:' avec des caractères masqués par des étoiles. En dessous de ces champs, il y a deux boutons : 'Connecter' (avec une icône de globe) et 'Annuler'.

Figure 4: Le formulaire de saisie de son login et mot-de-passe pour se connecter ensuite au service RPart.

Le bouton **Connecter** n'est actif que si un login et un mot de passe ont été saisis.

En cas de succès, un pop-up apparaît détaillant les caractéristiques principales de la connexion établie. Dans le cas contraire, l'utilisateur est informé de la cause de l'échec : serveur introuvable à l'adresse indiquée, utilisateur inconnu ou mot de passe erroné.

La fermeture d'ArcMap fait perdre la connexion avec le service RPart. Il faut donc la rétablir lors de la prochaine utilisation du SIG.





Figure 5: La fenêtre d'annonce de la réussite de l'établissement d'une connexion avec le service RlPart.

5.2 Import des remarques RlPart



Cliquer sur le bouton **Télécharger les remarques RlPart** pour lancer la procédure de téléchargement des remarques depuis le service RlPart.

La procédure efface préalablement tous les objets RlPart présents sur la carte. Les remarques importées sont mises dans le calque **Remarque_Rlpart**. Lorsqu'elles sont accompagnées de croquis, ces derniers sont importés dans les différents calques **Croquis_Rlpart**.

L'add-in propose via le formulaire de configuration, deux options pour filtrer l'importation des remarques selon les besoins de l'utilisateur :

- Le **filtrage spatial** : on choisit le calque contenant l'emprise à utiliser pour filtrer les remarques à importer.
- Le **filtrage chronologique** : l'utilisateur précise la date pour laquelle il souhaite importer les remarques postérieures.

NB : le filtrage par thème est à configurer dans le profil de l'utilisateur sur l'espace collaboratif.

L'import de toutes les remarques depuis le service RlPart peut prendre un certain temps en fonction du nombre de remarques et du réseau. C'est pourquoi il est judicieux d'utiliser les options de filtrage pour limiter le nombre de remarques à télécharger.

À l'issue du téléchargement, une fenêtre annonce le succès de l'opération et détaille la répartition des remarques importées selon leur statut.





Figure 6: Fenêtre annonçant la réussite du téléchargement des remarques depuis le service RlPart.

5.3 Ajout d'une réponse à une remarque RIPart




Cliquer sur le bouton **Répondre à une remarque RIPart** pour pouvoir ajouter une réponse à une remarque et éventuellement modifier son statut.

Il faut au préalable sélectionner dans la carte une seule remarque, et disposer des droits pour le faire. Le formulaire d'ajout d'une réponse est composé comme suit :

- 1 Le statut de la remarque à actualiser.
- 2 Le message d'origine de la remarque
- 3 Les réponses antérieures apportées à la remarque, afin de connaître son historique.
- 4 Un champ pour rédiger la nouvelle réponse qu'on veut ajouter à la remarque.
- 5 Un bouton pour expédier au service RIPart une nouvelle réponse et le statut à appliquer à la remarque. Ce bouton n'est pas accessible si aucune nouvelle réponse n'a été rédigée.

Figure 7: Formulaire pour répondre à une remarque RIPart.

5.4 Création d'une nouvelle remarque RIPart



Cliquer sur le bouton **Rédiger une nouvelle remarque RIPart** pour créer dans le service RIPart de nouvelles remarques.

Il faut au préalable sélectionner dans la carte un ou plusieurs objet(s). Ils seront transformés en croquis RIPart et joints à la nouvelle remarque si l'option idoine est activée. C'est aussi à partir de ces objets sélectionnés que l'add-in détermine la position géographique de la future remarque à créer. Pour cela l'add-in calcule le centroïde de chaque objet sélectionné et retient celui qui est le plus proche du barycentre de l'ensemble des objets sélectionnés. (Ainsi si juste un point a été sélectionné sur la carte, la nouvelle remarque sera alors automatiquement positionnée sur ce point.)


Le formulaire pour créer la nouvelle remarque mentionne les paramètres suivants :

- Les thèmes à associer à la nouvelle remarque. L'utilisateur choisit parmi les thèmes disponibles.
- Les thèmes sélectionnés sont automatiquement enregistrés dans le fichier de configuration de l'add-in et seront présélectionnés dans le formulaire lors de la prochaine création d'une remarque.
- L'option « joindre un croquis » est cochée par défaut, et détermine s'il faut joindre à la nouvelle remarque le croquis généré à partir des objets sélectionnés.
- L'option «joindre un document» permet d'associer un fichier à la nouvelle remarque. La taille du fichier ne doit pas excéder 5 Mo et les formats potentiellement dangereux (.exe, .php ...) sont interdits.
- L'option pour créer une ou plusieurs remarque(s). Dans le premier cas, une remarque unique est créée et positionnée sur le centre de l'ensemble des objets sélectionnés. Dans le second cas, il est créé une remarque centrée sur chaque objet de la sélection courante.

Figure 8: Formulaire de création de nouvelles remarques RIPart.

Pour pouvoir envoyer la nouvelle remarque, il faut obligatoirement avoir rédigé un message et choisi au moins un thème à associer. Un pop-up informe du succès de l'envoi vers le service de de la nouvelle remarque, puis elle est dessinée sur la carte.


5.5 Nettoyage de la carte de ses objets RIPart



Cliquer sur le bouton **Nettoyer la carte** provoque la suppression sur la carte en cours de tous les objets RIPart (remarques et croquis) qu'elle contenait.

Les autres données présentes dans la carte ne sont pas affectées par l'opération.


5.6 Ouvrir la table des remarques sélectionnées



Cliquer sur le menu **Afficher->Table des remarques sélectionnées** pour ouvrir dans ArcMap la table des attributs des remarques RPart contenues dans le calque **Remarque_Ripart** et qui sont dans la sélection courante.

Cette sélection peut avoir été faite soit via les outils classiques de sélection d'ArcMap, soit via le menu **Sélectionner** de la barre d'outil de l'add-in qui permet de sélectionner les remarques ayant le statut voulu.

5.7 Modifier la visibilité du calque contenant les remarques RPart




Cliquer sur le menu **Afficher->Les remarques RPart** pour inverser la visibilité du calque **Remarque_Ripart**.

Une coche est présente dans le menu pour indiquer que la visibilité du calque est activée.

Cela permet à l'utilisateur d'afficher ou de cacher à la volée les remarques RPart dans la carte en cours sans devoir passer par la table de contenu d'ArcMap.


5.8 Modifier la visibilité des calques contenant les croquis RPart



Cliquer sur le menu **Afficher->Les croquis RPart** provoque l'inversion de la visibilité des calques dédiés pour contenir les différents objets des croquis RPart dans la carte en cours.

Cela permet à l'utilisateur d'afficher ou de cacher à la volée ces calques en une seule action et sans devoir passer par la table de contenu d'ArcMap.


5.9 Modifier la visibilité du calque servant pour le filtrage spatiale.



Cliquer sur le menu **Afficher->Calque pour le filtrage spatial** pour inverser la visibilité du calque correspondant à l'emprise spatiale des remarques.


Cela permet à l'utilisateur d'afficher ou de cacher à la volée ce calque sans devoir passer par la table de contenu d'ArcMap.

5.10 Menu Sélectionner



Le menu **Sélectionner** permet de sélectionner toutes les remarques RIPart présentes sur la carte en fonction des différents statuts². La fenêtre carte se centre et zoome automatiquement sur l'étendue des remarques sélectionnées.

5.11 Configurer l'add-in RIPart



Cliquer sur Configurer l'add-in RIPart dans le menu Aide ouvre le formulaire d'édition des paramètres de fonctionnement de l'add-in. Tous ces paramètres sont stockés dans le fichier de configuration Ripart.xml.

Dans ce formulaire peuvent être édités les paramètres suivants :


- L'adresse d'accès au service RIPart.
- Le login à utiliser par défaut lors de la tentative d'authentification vers le service RIPart.
- La taille des pages échangées entre l'add-in et le service RIPart lors des transactions.
- La date d'extraction pour le filtrage chronologique lors du téléchargement des remarques RIPart.
- Le calque à utiliser pour le filtrage spatial lors du téléchargement des remarques RIPart.

² Cf. Valeurs et signification des statuts

- Le choix des calques et de leurs champs à transmettre en attribut lors de l'envoi des croquis RlPart.


Figure 9: Le formulaire de configuration de l'add-in.

5.12 À propos de l'add-in RlPart



Cliquer sur À propos de l'add-in RlPart du menu Aide pour ouvrir une fenêtre détaillant les caractéristiques de l'add-in, notamment son numéro de version.


5.13 Ouvrir le log d'erreur de l'add-in RlPart



L'add-in RlPart enregistre le déroulé des événements dans un fichier journal. Pour le consulter, il suffit de cliquer sur **Ouvrir le log d'erreur de l'add-in RlPart** du menu **Aide**.

En cas de dysfonctionnement, il peut être utile de consulter ce log pour connaître la description complète de l'erreur qui est à l'origine du problème. Dans le cadre de sa démarche d'assistance pour les logiciels qu'il distribue, l'IGN pourrait éventuellement demander qu'on lui renvoie ce log pour analyser la cause du dysfonctionnement (et apporter une correction du code dans la prochaine version de l'add-in).

5.14 Ouvrir le manuel utilisateur de l'add-in RPart



Cliquer sur **Ouvrir le manuel utilisateur de l'add-in RPart** du menu **Aide** pour ouvrir dans un navigateur internet la dernière version de ce manuel utilisateur hébergé sur le site web consacré à l'add-in RPart pour ArcMap.

6. Annexes

6.1 Champs du calque Remarque_Ripart.

Nom	Type	Contenu
N°remarque	entier	L'identifiant unique de la remontée
Auteur	string	Le login du compte RIPart utilisé par le rédacteur de la remontée
Commune	string	Le nom de la commune dans laquelle se trouve la remontée
Département	string	Le nom du département où est située la remontée
Département_ID	string	Le code du département où est située la remontée
Date_de-création	Date & heure	La date et l'heure à laquelle la remontée a été enregistrée par le service
Date_de_MAJ	Date & heure	La date et l'heure de la dernière action apportée à la remontée (ajout d'une réponse, changement de statut et clôture de la remarque.)
Date_de_Validation	Date & heure	La date et l'heure de l'action de clôture de la remarque RIPart (validation ou rejet définitif.).
Thèmes	string	La concaténation du nom des thèmes associés à la remarque RIPart.
Statut	entier	Le stade d'avancement dans la chaîne de traitement de la remarque RIPart.
Message	string	Le message envoyé lors de la création de la remarque RIPart.
Réponses	string	La concaténation des réponses apportées à la réponse RIPart.
URL	string	Lien vers la fiche publique de la remarque sur le site du service RIPart.
URL_privé	string	Lien vers la fiche privée (nécessite une authentification pour y accéder) de la remarque sur le site du service RIPart.
Document	string	Lien vers le fichier associé à la remarque et téléchargeable depuis le service RIPart.


6.2 Champs des calques Croquis_Ripart.

Nom	Type	Contenu
Lien_remarque	entier	Le numéro de la remarque RIPart à laquelle le croquis est associé.
Nom	string	Le nom de l'objet croquis RIPart.
Attributs_croquis	string	Concaténation des éventuels attributs du croquis RIPart sous forme : nom attribut =" valeur attribut ".

6.3 Valeurs et signification des statuts d'une remontée

N° du statut :	Libellé :	Définition :	Chaîne de traitement :
0	Reçue dans nos services	La remarque vient d'être rédigée. Elle n'est pas encore prise en charge par son destinataire.	À traiter
1	En cours de traitement	La remarque est prise en charge par son destinataire. Elle est en cours de traitement.	En cours (à finir)
2	Demande de qualification	Le destinataire n'est pas qualifié pour répondre à la remarque, destinée à un autre service. Il demande sa requalification (le gestionnaire du groupe ou un administrateur de l'espace collaboratif réorientera alors la remarque vers la bonne personne).	
3	En attente de saisie	Le destinataire a bien pris en charge la remarque, mais sa saisie dans la base de données de l'IGN nécessite un délai supplémentaire (passage terrain, enquête, ...).	
4	En attente de validation	La réponse à la remarque est à valider par un auteur disposant des droits nécessaires.	
5	Prise en compte	La remarque a été prise en compte. Son traitement est terminé et validé.	Traitée (terminée)
6	Déjà prise en compte	La remarque était déjà intégrée dans la base de données interne de l'IGN. Son traitement est terminé et validé.	
7	Rejetée (hors spec.)	La remarque est rejetée car elle ne répond pas aux critères de sélection appliqués dans les spécifications de nos produits.	Rejetée (terminée)
8	Rejetée (hors propos)	La remarque est rejetée, elle est totalement hors sujet.	

6.4 Fichiers nécessaires au fonctionnement de l'add-in RIPart



6.5 Exemple du contenu du fichier de configuration de l'add-in.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>	
<Paramètres_connexion_à_Ripart>	
<Serveur>	
<URLHost>https://espacecollaboratif.ign.fr</URLHost>	L'URL pour accéder au serveur RIPart.
<Login>npourre</Login>	Le login à utiliser par défaut pour se connecter au service RIPart.
</Serveur>	
<ArcMap>	
<Date_extraction>01/01/2014 00:00:00</Date_extraction>	La date à utiliser pour le filtrage chronologique.

<Pagination>100</Pagination>	Le nombre de remarques contenues dans les pages envoyées par le serveur.
<Zone_extraction>Emprise</Zone_extraction>	Le calque qui contient la surface à utiliser pour le filtrage spatial.
<Thèmes_préférés>	Les thèmes préférés à présélectionner dans le formulaire de création d'une nouvelle remarque.
<Thème>Points d'intérêt</Thème>	
</Thèmes_préférés>	
<Afficher_Croquis>Oui</Afficher_Croquis>	Option pour rendre visible les calques contenant les croquis RIPart.
<Attributs_croquis>	Calques et ses champs à mettre en attribut lors de la génération des croquis RIPart à partir des objets sélectionnés.
<Calque_Nom>Remarque_Ripart</Calque_Nom>	
<Calque_Champ>N°remarque</Calque_Champ>	
</Attributs_croquis>	
</ArcMap>	
</Paramètres_connexion_à_Ripart>	