Image 图片

图片容器,在保留原生img的特性下,支持懒加载,自定义占位、加载失败等

基础用法

:::demo 可通过 fit 确定图片如何适应到容器框, 同原生 object-fit。

```
<div class="demo-image">
 <div class="block" v-for="fit in fits" :key="fit">
   <span class="demonstration">{{ fit }}</span>
   <el-image
     style="width: 100px; height: 100px"
     :src="url"
     :fit="fit"></el-image>
 </div>
</div>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       fits: ['fill', 'contain', 'cover', 'none', 'scale-down'],
'https://fuss10.elemecdn.com/e/5d/4a731a90594a4af544c0c25941171jpeg.jpeg'
    }
 }
</script>
```

:::

占位内容

:::demo 可通过 slot = placeholder 可自定义占位内容

```
export default {
    data() {
        return {
            src: 'https://cube.elemecdn.com/6/94/4d3ea53c084bad6931a56d5158a48jpeg.jpeg'
        }
     }
      }
      </script>
```

:::

加载失败

:::demo 可通过 slot = error 可自定义加载失败内容

:::

懒加载

:::demo 可通过 lazy 开启懒加载功能, 当图片滚动到可视范围内才会加载。可通过 scroll-container 来设置滚动容器, 若未定义, 则为最近一个 overflow 值为 auto 或 scroll 的父元素。

```
'https://fuss10.elemecdn.com/3/28/bbf893f792f03a54408b3b7a7ebf0jpeg.jpeg',
    'https://fuss10.elemecdn.com/2/11/6535bcfb26e4c79b48ddde44f4b6fjpeg.jpeg'
    ]
    }
}
</script>
```

:::

大图预览

:::demo 可通过 previewSrcList 开启预览大图的功能。

```
<div class="demo-image__preview">
 <el-image
  style="width: 100px; height: 100px"
   :src="url"
   :preview-src-list="srcList">
 </el-image>
</div>
<script>
 export default {
   data() {
     return {
       url:
'https://fuss10.elemecdn.com/e/5d/4a731a90594a4af544c0c25941171jpeg.jpeg',
       srcList: [
          'https://fuss10.elemecdn.com/8/27/f01c15bb73e1ef3793e64e6b7bbccjpeg.jpeg',
         'https://fuss10.elemecdn.com/1/8e/aeffeb4de74e2fde4bd74fc7b4486jpeg.jpeg'
       ]
      }
    }
 }
</script>
```

:::

Attributes

参数	说明	类型	可选值	默认值
src	图片源,同原生	string	_	-
fit	确定图片如何适应容器 框,同原生 <u>object-fit</u>	string	fill / contain / cover / none / scale-down	-
alt	原生 alt	string	-	-
referrer- policy	原生 referrerPolicy	string	-	-

lazy	是否开启懒加载	boolean	_	false
scroll- container	开启懒加载后,监听 scroll 事件的容器	string / HTMLElement	_	最近一个 overflow 值为 auto 或 scroll 的父元素
preview- src-list	开启图片预览功能	Array	_	-
z-index	设置图片预览的 z-index	Number	_	2000

Events

事件名称	说明	回调参数
load	图片加载成功触发	(e: Event)
error	图片加载失败触发	(e: Error)

Slots

名称	说明	
placeholder	图片未加载的占位内容	
error	加载失败的内容	