按钮用于开始一个即时操作。

何时使用

标记了一个(或封装一组)操作命令,响应用户点击行为,触发相应的业务逻辑。

在 Ant Design 中我们提供了五种按钮。

• 主按钮: 用于主行动点, 一个操作区域只能有一个主按钮。

• 默认按钮: 用于没有主次之分的一组行动点。

• 虚线按钮:常用于添加操作。

• 文本按钮:用于最次级的行动点。

• 链接按钮:一般用于链接,即导航至某位置。

以及四种状态属性与上面配合使用。

• 危险: 删除/移动/修改权限等危险操作, 一般需要二次确认。

• 幽灵:用于背景色比较复杂的地方,常用在首页/产品页等展示场景。

• 禁用:行动点不可用的时候,一般需要文案解释。

• 加载中: 用于异步操作等待反馈的时候, 也可以避免多次提交。

完整设计指南

API

通过设置 Button 的属性来产生不同的按钮样式,推荐顺序为: type -> shape -> size -> loading -> disabled 。

按钮的属性说明如下:

属性	说明	类型	默认值	版本
block	将按钮宽度调整为其父宽度的选项	boolean	false	
danger	设置危险按钮	boolean	false	
disabled	按钮失效状态	boolean	false	
ghost	幽灵属性,使按钮背景透明	boolean	false	
href	点击跳转的地址,指定此属性 button 的 行为和 a 链接一致	string	-	
htmlType	设置 button 原生的 type 值,可选值请参考 HTML 标准	string	button	
icon	设置按钮的图标组件	ReactNode	-	
loading	设置按钮载入状态	boolean { delay: number }	false	
shape	设置按钮形状	default circle round	'default'	
size	设置按钮大小	large middle small	middle	
target	相当于 a 链接的 target 属性,href 存在时生效	string	-	

type	设置按钮类型	primary ghost dashed link text default	default	
onClick	点击按钮时的回调	(event) => void	-	

支持原生 button 的其他所有属性。

FAQ

如何移除两个汉字之间的空格?

根据 Ant Design 设计规范要求,我们会在按钮内(文本按钮和链接按钮除外)只有两个汉字时自动添加空格,如果你不需要这个特性,可以设置 ConfigProvider 的 autoInsertSpaceInButton 为 false。

按 钮

设计指引

• 我的按钮究竟该放哪儿!? | Ant Design 4.0 系列分享