# **Local POP3 Management client**

## Índice

Abstract

Comandos disponibles

Gestion de usuarios

Añadir/Registrar un usuario

Eliminar un usuario

Listar usuarios

Cambiar limite de mails

Mostrar estadísticas del servidor

Cambiar el directorio de mail

## **Abstract**

Este documento describe las especificaciones y capacidades del cliente local para la gestion del servidor POP3 vinculado. El mismo hace uso del protocolo de transporte UDP para realizar comunicaciones con el servidor POP3 y ejecutar cambios en ejecución.

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -l -s -m <newmax> -d <newmaildir> -u <newuser:pass> ... -r <user> ...
```

# **Comandos disponibles**

# Añadir/Registrar un usuario

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -u <newuser:pass>
```

Este comando permite agregar usuarios que no estaban presentes en el listado de usuarios original del servidor cuando se ejecuto por primera vez. El único argumento es una cadena newuser:pass con la combinación username:password delimitado por : para el usuario que se desea crear.

## Eliminar un usuario

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -r <user>
```

Local POP3 Management client

Este comando permite eliminar un usuario identificado por su nombre de usuario (username) en la cadena user . Este cambio no cerrara la conexión de ningún usuario ya conectado y autenticado.

#### Listar usuarios

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -1
```

Este comando permite listar los nombres de todos los usuarios registrados en el servidor.

#### Cambiar limite de mails

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -m <newmax>
```

Este comando permite cambiar la maxima cantidad de mails que se descargaran a la casilla de un usuario una vez que se haya autenticado. El argumento newmax es un numero entero indicando la cantidad deseada, el valor por defecto del servidor es 64. Este cambio no cargara o eliminara mails de las casillas de usuarios con sesiones activas, y solo tomara efecto para nuevas autenticaciones.

#### Mostrar estadísticas del servidor

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -s
```

Este comando permite observar en pantalla las estadísticas del servidor al momento de ser ejecutado el request. El cliente permite observar la cantidad histórica y actual de conexiones además de la cantidad histórica de bytes enviados.

#### Cambiar el directorio de mail

```
./client <SERVER-PORT> <ADMIN-PASS> -d <newmaildir>
```

Este comando permite cambiar el path (ubicación) del directorio donde el servidor deberá buscar los mails para los usuarios. El directorio elegido debe tener la estructura correcta, donde los mails para cada usuario deben encontrarse en un subdirectorio llamado exactamente igual que el nombre de usuario. El argumento newmaildir debe ser el path completo del directorio. Este cambio no tomara efecto para usuarios con conexiones activas.

Local POP3 Management client 2