
画面設計書

header ∠ footer (login.php、logout.php)



使用する部	使用する部品					
ログイン	ログインページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	アプリ名	ボタン		クリックでlogin.phpに 遷移		

headerとfooter (login.php、logout.php以外・一般 ユーザー用)

①アプリ名 ようこそ	00さん ②
③出勤/退勤	④ポイント
foc	oter


使用する部品						
出勤退勤。	ページへのリンク	、ユーザー情報ページ	へのリンク、ホ	ポイントページへのリンク		
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	アプリ名	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移		
2	ユーザーアイ コン	ボタン		クリックでuser_info.php に遷移		
3	出勤/退勤	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移		
4	ポイント	ボタン		クリックでpoint.phpに 遷移		

headerとfooter (login.php、logout.php以外・管理 者用)

①アプリ名 ようこそ	00さん ②
③ユーザー一覧	
	•
toc	oter

使用する部品						
ユーザー-	ユーザー一覧ページへのリンク、ユーザー情報ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	アプリ名	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		
2	ユーザーアイ コン	ボタン		クリックでuser_info.php に遷移		
3	ユーザー一覧	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		

headerとfooter (エラー・一般ユーザー用)



使用する部品					
出勤退勤ページへのリンク、ユーザー情報ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明	
1	アプリ名	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移	
2	ユーザーアイ コン	ボタン		クリックでuser_info.php に遷移	

headerとfooter (エラー・管理者用)

①アプリ名	2
footer	

使用する部	使用する部品					
ユーザー一覧ページへのリンク、ユーザー情報ページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	アプリ名	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		
2	ユーザーアイ コン	ボタン		クリックでuser_info.php に遷移		

error/419.php

header

419エラー ブラウザのリロードは使わないでください。

①戻る

footer

使用する部品

出勤/退勤ページへのリンク、ユーザー一覧ページへのリンク、ログインページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	戻る	ボタン		クリックで 一般ユーザーのとき index.phpに遷移 管理者のとき user_admin.phpに遷移 それら以外 login.phpに遷移

session_out.php

header


セッションの有効期限が切れています。 再度ログインしてください。

①ログインページに戻る

footer

使用する語	使用する部品					
ログインページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	ログインページに 戻る	ボタン		クリックでlogin.phpに 遷移		

login.php




使用する部品

IDを入力するテキストボックス、パスワードを入力するテキストボックス、出勤/退勤ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	ID	テキストボックス	入力	IDを入力するテキスト ボックス
2	パスワード	テキストボックス	入力	パスワードを入力する テキストボックス
3	ログイン	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移

login_admin.php



使用する部品

IDを入力するテキストボックス、パスワードを入力するテキストボックス、出勤/退勤ページへのリンク、一般ユーザー用ログインページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	ID	テキストボックス	入力	IDを入力するテキスト ボックス
2	パスワード	テキストボックス	入力	パスワードを入力する テキストボックス
3	ログイン	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移
4	一般ユーザーはこ ちら	ボタン		クリックでlogin.phpに 遷移

index.php

	header					
	現在日時					
	状態確認(出勤/退勤)					
	①出勤/退勤ボタン					
footer						

使用する語	使用する部品					
出勤/退勤	のアクションを起こ	すボタン				
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1)	出勤/退勤ボタン	ボタン		クリックで出勤/退勤の アクションを起こすボ タン 出勤時クリックで attendance.phpに遷移 退勤時クリックで leaving.phpに遷移		

attendance.php

header	
出勤しました	
○○ポイント 獲得しました	
①トップに戻る	
footer	

使用する語	使用する部品					
出勤/退勤	出勤/退勤ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移		

leaving.php

header 退勤しました ①トップに戻る footer

使用する部	使用する部品					
出勤/退勤	ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックでindex.phpに 遷移		

point.php

	header						
		現在のポイント					
	①商品画像	①商品画像	①商品画像				
	商品説明	商品説明	商品説明				
	footer						

使用する部	使用する部品					
商品詳細~	商品詳細ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	商品画像	ボタン		クリックで商品詳細へ 移動		

商品詳細ページ (product_php?product_id=\$product_id)

header					
商品画像	商品名				
	商品説明				
	要ポイント数 D購入確認				
footer					


使用する	使用する部品					
購入確認。	購入確認ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	購入確認	ボタン		クリックでpurchase.php に遷移		

purchase.php

	header					
	商品画像	商品名				
		商品説明				
	ポイント数 購入前 → 購入後 購入しますか?					
①購入 ②戻る						
	footer					

便用する記	使用する部品					
購入完了	購入完了ページへのリンク、商品詳細ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	購入	ボタン		クリックで purchase_complete.php に遷移		
2	戻る	ボタン		クリックで商品詳細 ページに移動		

purchase_complete.php



使用する語	使用する部品					
ポイントページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックでpoint.phpに 遷移		

user_info.php

header ID ユーザーのID 名前 ユーザー名 部署 所属部署 パスワード ①変更 ユーザーの種類 一般ユーザー/管理者 ポイント XXXX ②ログアウト footer

使用する記	使用する部品				
パスワード変更ページへのリンク、ログアウトページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明	
1	変更	ボタン		クリックで pass_change.phpに遷移	
2	ログアウト	ボタン		クリックでlogout.phpに 遷移	

pass_change.php

今のパスワード ①今のパスワード 変更後のパスワード ②変更後のパスワード 変更後のパスワード ③変更後のパスワード(確認) (確認用) ④変更

使用する部品

今のパスワードを入力するテキストボックス、変更後のパスワードを入力するテキストボックス、変更後のパスワード(確認)を入力するテキストボックス、パスワード変更完了ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	今のパスワード	テキストボックス	入力	今のパスワード を入力するテキストボッ クス
2	変更後のパス ワード	テキストボックス	入力	変更後のパスワード を入力するテキストボッ クス
3	変更後のパス ワード(確認)	テキストボックス	入力	変更後のパスワード (確認)を入力するテキスト ボックス
4	変更	ボタン		クリックで pass_change_complete.p hpに遷移

pass_change_complete.php

header

パスワードを変更しました

①トップに戻る

footer

使用する語	使用する部品					
ユーザー情報ページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックでuser_info.php に遷移		

logout.php

header

ログアウトしました

①ログインに戻る

footer

使用する語	使用する部品					
ログインページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	ログインに戻る	ボタン		クリックでlogin.phpに 遷移		

user_admin.php

header				
ユーザー一覧 ①部署別検索 ②	ユーザー	-追加		
ユーザー一覧表	(3) 編集	4 勤怠 詳細		
footer				

使用する部品

部署別に絞り込み検索をするプルダウン、ユーザー追加ページへのリンク、ユーザー編集 ページへのリンク、勤怠詳細ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	部署別検索	プルダウン		部署別に絞り込み検索 をするプルダウン
2	ユーザー追加	ボタン		クリックでadd_user.php に遷移
3	編集	ボタン		クリックでedit_user.php に遷移
4	勤怠詳細	ボタン		クリックでdetail.phpに 遷移

add_user.php

header						
ユーザ	ユーザー追加					
ID	①ID					
名前 	②名前					
部署	③部署					
パスワード	④パスワード					
パスワード(確認用)	⑤パスワード(確認用)					
6確認						
footer						

使用する部品

IDを入力するテキストボックス、名前を入力するテキストボックス、部署を選択するテキストボックス、パスワードを入力するテキストボックス、パスワード(確認用)を入力するテキストボックス、ユーザー追加確認ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	ID	テキストボックス	入力	IDを入力するテキスト ボックス
2	名前	テキストボックス	入力	名前を入力するテキスト ボックス
3	部署	テキストボックス	入力	部署を選択するテキスト ボックス
4	パスワード	テキストボックス	入力	パスワードを入力するテ キストボックス
5	パスワード(確認用)	テキストボックス	入力	パスワード(確認用)を入力 するテキストボックス
6	確認	ボタン		クリックで add_user_confirm.phpに遷 移

add_user_confirm.php

header				
ユーザー追	加(確認)			
ID	ID			
名前	名前			
部署	部署			
パスワード	パスワード			
パスワード(確認用)	パスワード(確認用)			
①追加	②戻る			
footer				

使用する部	使用する部品					
ユーザーネ	ユーザー追加完了ページへのリンク、ユーザー追加ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	追加	ボタン		クリックで add_user_complete.phpに 遷移		
2	戻る	ボタン		クリックでadd_user.phpに 遷移		

add_user_complete.php

header ユーザー追加しました ①トップに戻る footer

使用する語	使用する部品					
ユーザー一覧ページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		

edit_user.php

header					
ユーザー編集					
ID	(1)ID				
名前 名前	②名前				
部署	③部署				
4確認					
⑤削除					
footer					

使用する部品

IDを入力するテキストボックス、名前を入力するテキストボックス、部署を入力するテキストボックス、ユーザー編集確認ページへのリンク、ユーザー削除ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	ID	テキストボックス	入力	IDを入力するテキスト ボックス
2	名前	テキストボックス	入力	名前を入力するテキスト ボックス
3	部署	テキストボックス	入力	部署を入力するテキスト ボックス
4	確認	ボタン		クリックで edit_user_confirm.phpに遷 移
(5)	削除	ボタン		クリックでdelete_user.php に遷移

edit_user_confirm.php

header					
	ユーザー	編集確認			
ID		ID			
名前 名前		名前			
部署		部署			
	①編集	②戻る			
footer					

使用する	使用する部品					
ユーザー	ユーザー編集完了ページへのリンク、ユーザー編集ページへのリンク					
識別ID	ラベル	ラベル 画面部品の種類 入出力 画面部品の説明				
1	編集	ボタン		クリックで edit_user_complete.phpに 遷移		
2	戻る	ボタン		クリックでedit_user.phpに 遷移		

edit_user_complete.php

header ユーザー編集しました ①トップに戻る footer

使用する部品						
ユーザー一覧ページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		

delete_user.php

header ユーザー削除しました ①トップに戻る footer

使用する部品					
ユーザー一覧ページへのリンク					
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明	
1	トップに戻る	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移	

detail.php

	header					
	〇〇さんの勤怠一覧 ①CSV出	力				
	勤怠一覧表	② 編集				
footer						

使用する語	使用する部品					
CSV出力を行うアクションボタン、勤怠編集ページへのリンク						
識別ID	ラベル 画面部品の種類 入出力 画面部品の説明					
1	csv出力	ボタン	出力	クリックで CSV 出力を行 うアクションボタン		
2	編集	ボタン		クリックで edit_detail.phpに遷移		

edit_detail.php

header					
	勤怠編集				
日付	①日付				
出勤時間	②出勤時間				
退勤時間	③退勤時間				
	④ 確認				
⑤削除					
	footer				

使用する部品

日付を入力するテキストボックス、出勤時間を入力するテキストボックス、退勤時間を入力するテキストボックス、勤怠編集確認ページへのリンク、勤怠削除ページへのリンク

識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	日付	テキストボックス	入力	日付を入力するテキスト ボックス
2	出勤時間	テキストボックス	入力	出勤時間を入力するテキ ストボックス
3	退勤時間	テキストボックス	入力	退勤時間を入力するテキ ストボックス
4	確認	ボタン		クリックで edit_detail_confirm.phpに 遷移
(5)	削除	ボタン		クリックで delete_detail.phpに遷移

edit_detail_confirm.php

header					
	勤怠編	集確認			
日付		日付			
出勤時間		出勤時間			
退勤時間		退勤時間			
	①編集	②戻る			
footer					

使用する	使用する部品					
勤怠編集	勤怠編集完了ページへのリンク、勤怠編集ページへのリンク					
識別ID	ラベル 画面部品の種類 入出力 画面部品の説明					
1	編集	ボタン		クリックで edit_detail_complete.phpに 遷移		
2	戻る	ボタン		クリックでedit_detail.php に遷移		

edit_detail_complete.php

header 勤怠編集しました ①トップに戻る footer

使用する部品						
ユーザー一覧ページへのリンク						
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明		
1	トップに戻る	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移		

delete_detail.php

header 勤怠削除しました ①トップに戻る footer

使用する部品				
ユーザー一覧ページへのリンク				
識別ID	ラベル	画面部品の種類	入出力	画面部品の説明
1	トップに戻る	ボタン		クリックで user_admin.phpに遷移