راهنمای محصول / سیگنا

# از نصب تا اولین ورود.

ورود و ثبت‌نام با پیامک، بله، ایمیل و Passkey




| حداقل نسخهٔ PHP | حداقل نسخهٔ وردپرس |
|---|---|
| ۸.۲ | ۵.۸ |

## ۱ پیش‌نیازها

| مورد | نیازمندی |
|---|---|
| **ionCube Loader** | نصب و فعال روی هاست، متناسب با نسخهٔ PHP. |
| **مدیریت هوشمند راست‌چین** | برای فعال‌سازی لایسنس محصول. |
| **سرویس ارسال کد** | پنل پیامکی، بله یا سرویس ایمیل، متناسب با روش ورود انتخابی. |
| **ووکامرس / المنتور** | اختیاری؛ برای استفاده از امکانات مرتبط با این افزونه‌ها. |

## ۲ نصب افزونه

۱. از سایت خود نسخهٔ پشتیبان بگیرید.

۲. فایل `Plugin/signa-otp.zip` را از بستهٔ محصول بردارید.

۳. در پیشخوان وردپرس به **افزونه‌ها / افزودن / بارگذاری افزونه** بروید.

۴. فایل ZIP را انتخاب کنید و «نصب هم‌اکنون» را بزنید؛ سپس افزونه را فعال کنید.

فایل نصب، `signa-otp.zip` است؛ بستهٔ اصلیِ حاوی راهنما را در وردپرس بارگذاری نکنید.

## ۳ فعال‌سازی لایسنس

۱. افزونهٔ مدیریت هوشمند راست‌چین را نصب و فعال کنید.

۲. در حساب راست‌چین، از بخش مدیریت لایسنس محصول، دامنهٔ سایت را ثبت کنید.

۳. در پیشخوان سایت، بخش مدیریت لایسنس راست‌چین را باز کنید و همگام‌سازی یا اشکال‌زدایی را اجرا کنید.

پس از تأیید لایسنس، تنظیمات سیگنا از منوی افزونه در پیشخوان در دسترس است.

تنظیمات و نمایش فرم

# ۰۲ راه‌اندازی ورود و ثبت‌نام

## ۴ آشنایی با پنل سیگنا

| بخش | کاربرد |
|---|---|
| **داشبورد** | مشاهدهٔ آمار ورود و وضعیت کلی سیستم. |
| **احراز هویت** | انتخاب ورود با شماره موبایل، ایمیل یا هر دو و تنظیم کد یکبارمصرف. |
| **پیامک / بله و ایمیل** | انتخاب درگاه ارسال و واردکردن اطلاعات اتصال سرویس. |
| **ظاهر** | تنظیم فونت، رنگ و حالت نمایش فرم همراه با پیش‌نمایش. |
| **ووکامرس** | تنظیم فرم ورود در صفحات فروشگاه. |
| **امنیت و فایروال** | تنظیم محدودیت تلاش، قفل موقت و کپچا. |
| **ابزارها و پشتیبان** | ارسال آزمایشی، پشتیبان تنظیمات و مدیریت حذف داده‌ها. |

## ۵ تنظیم مسیر ارسال کد

۱ در بخش «پیامک» یا «بله و ایمیل»، سرویس موردنظر و اطلاعات اتصال آن را وارد کنید.

۲ در «احراز هویت»، روش ورود و تنظیمات کد را انتخاب و ذخیره کنید.

۳ از «ابزارها و پشتیبان» یک پیام آزمایشی ارسال کنید.

## ۶ نمایش فرم ورود

یک برگه بسازید و کد زیر را در بلوک «کد کوتاه» قرار دهید:

```
[signa_otp_login]
```

برای نمایش دکمهٔ بازکردن فرم مودال از کد زیر استفاده کنید:

```
[signa_otp_button]
```

در المنتور نیز می‌توانید ویجت اختصاصی ورود سیگنا را به صفحه اضافه کنید. حالت‌های مودال، کشوی کناری و شیت پایین از بخش «ظاهر» انتخاب می‌شوند.

**آزمایش نهایی:** در یک پنجرهٔ خصوصی مرورگر، دریافت کد و ورود را با حساب آزمایشی بررسی کنید. اگر از ووکامرس استفاده می‌کنید، فرم حساب کاربری فروشگاه را هم آزمایش کنید.

شخصی‌سازی و نگهداری

# ۰۳ ظاهر، به‌روزرسانی و پشتیبانی

## ۷ ظاهر فرم و شماره موبایل

در بخش «ظاهر»، فونت، رنگ‌ها و نوع نمایش فرم را انتخاب کنید و نتیجه را در پیش‌نمایش ببینید.

در حالت نمایش پیش‌شمارهٔ ۹۸+، شماره بدون صفر اول وارد می‌شود؛ مانند ۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷. در حالت معمول، از قالب ۰۹۱۲۱۲۳۴۵۶۷ استفاده کنید.

## ۸ فونت‌های سفارشی

فونت استعداد همراه افزونه است. فونت‌های تجاری زیر را می‌توانید با تهیهٔ مجوز به افزونه اضافه کنید:

ایران‌سنس | یکان‌بخ | دانا

مسیر و نام فایل‌های فونت در راهنمای `assets/fonts/README.txt` آمده است.

## ۹ به‌روزرسانی افزونه

۱. از سایت و تنظیمات افزونه نسخهٔ پشتیبان بگیرید.

۲. آخرین فایل نصب را از حساب راست‌چین دریافت کنید.

۳. در بخش بارگذاری افزونه، فایل جدید را نصب و گزینهٔ جایگزینی نسخهٔ فعلی را انتخاب کنید.

۴. پس از به‌روزرسانی، کش سایت را پاک و ارسال کد و ورود را بررسی کنید.

برای به‌روزرسانی، نیازی به حذف افزونه نیست.

## ۱۰ حذف افزونه

برای حذف، ابتدا سیگنا را غیرفعال و سپس از فهرست افزونه‌ها حذف کنید.

اگر می‌خواهید تنظیمات و لاگ‌ها حفظ شوند، گزینهٔ **«حذف داده‌ها هنگام حذف افزونه»** را در بخش «ابزارها و پشتیبان» خاموش نگه دارید. با فعال‌بودن این گزینه، داده‌های مربوط به افزونه هنگام حذف پاک می‌شوند.

## ۱۱ پشتیبانی

از بخش پشتیبانی محصول در راست‌چین درخواست خود را ثبت کنید. نسخهٔ افزونه، نسخهٔ PHP و تصویر یا متن خطا را همراه درخواست بفرستید؛ اطلاعات محرمانه را در تصاویر و گزارش‌ها قرار ندهید.