نصب و شروع کار

راهنمای نصب و استفاده

ورود و ثبت‌نام با پیامک، بله، ایمیل و Passkey

سیگنا فرم ورود و ثبت‌نام سایت شما را یکپارچه می‌کند و با ووکامرس و المنتور سازگار است.

حداقل PHP: 8.2 | حداقل وردپرس: ۵.۸

۱. پیش‌نیازها

مورد	نیازمندی
ionCube Loader	نصب و فعال روی هاست، متناسب با نسخهٔ PHP.
مدیریت هوشمند راست‌چین	برای فعال‌سازی لایسنس محصول.
سرویس ارسال کد	پنل پیامکی، بله یا سرویس ایمیل، متناسب با روش ورود انتخابی.
ووکامرس / المنتور	اختیاری؛ برای استفاده از امکانات مرتبط با این افزونه‌ها.

۲. نصب افزونه

1. از سایت خود نسخهٔ پشتیبان بگیرید.
2. فایل `Plugin/signa-otp.zip` را از بستهٔ محصول بردارید.
3. در پیشخوان وردپرس به **افزونه‌ها ← افزودن ← بارگذاری افزونه** بروید.
4. فایل ZIP را انتخاب کنید و «نصب هم‌اکنون» را بزنید؛ سپس افزونه را فعال کنید.

> فایل نصب، `signa-otp.zip` است؛ بستهٔ اصلیِ حاوی راهنما را در وردپرس بارگذاری نکنید.

۳. فعال‌سازی لایسنس

1. افزونهٔ مدیریت هوشمند راست‌چین را نصب و فعال کنید.
2. در حساب راست‌چین، از بخش مدیریت لایسنس محصول، دامنهٔ سایت را ثبت کنید.
3. در پیشخوان سایت، بخش مدیریت لایسنس راست‌چین را باز کنید و همگام‌سازی یا اشکال‌زدایی را اجرا کنید.

پس از تأیید لایسنس، تنظیمات سیگنا از منوی افزونه در پیشخوان در دسترس است.

بخش دوم

راه‌اندازی ورود و ثبت‌نام

۴. آشنایی با پنل سیگنا

بخش	کاربرد
داشبورد	مشاهدهٔ آمار ورود و وضعیت کلی سیستم.
احراز هویت	انتخاب ورود با شماره موبایل، ایمیل یا هر دو و تنظیم کد یکبارمصرف.
پیامک / بله و ایمیل	انتخاب درگاه ارسال و واردکردن اطلاعات اتصال سرویس.
ظاهر	تنظیم فونت، رنگ و حالت نمایش فرم همراه با پیش‌نمایش.
ووکامرس	تنظیم فرم ورود در صفحات فروشگاه.
امنیت و فایروال	تنظیم محدودیت تلاش، قفل موقت و کپچا.
ابزارها و پشتیبان	ارسال آزمایشی، پشتیبان تنظیمات و مدیریت حذف داده‌ها.

۵. تنظیم مسیر ارسال کد

1. در بخش «پیامک» یا «بله و ایمیل»، سرویس موردنظر و اطلاعات اتصال آن را وارد کنید.
2. در «احراز هویت»، روش ورود و تنظیمات کد را انتخاب و ذخیره کنید.
3. از «ابزارها و پشتیبان» یک پیام آزمایشی ارسال کنید.

۶. نمایش فرم ورود

یک برگه بسازید و کد زیر را در بلوک «کد کوتاه» قرار دهید:

```
[signa_otp_login]
```

برای نمایش دکمهٔ بازکردن فرم مودال از کد زیر استفاده کنید:

```
[signa_otp_button]
```

در المنتور نیز می‌توانید ویجت اختصاصی ورود سیگنا را به صفحه اضافه کنید. حالت‌های مودال، کشوی کناری و شیت پایین از بخش «ظاهر» انتخاب می‌شوند.

> **آزمایش نهایی:** در یک پنجرهٔ خصوصی مرورگر، دریافت کد و ورود را با حساب آزمایشی بررسی کنید. اگر از ووکامرس استفاده می‌کنید، فرم حساب کاربری فروشگاه را هم آزمایش کنید.

بخش سوم

ظاهر، به‌روزرسانی و پشتیبانی

۷. ظاهر فرم و شماره موبایل

در بخش «ظاهر»، فونت، رنگ‌ها و نوع نمایش فرم را انتخاب کنید و نتیجه را در پیش‌نمایش ببینید.

در حالت نمایش پیش‌شمارهٔ 98+، شماره بدون صفر اول وارد می‌شود؛ مانند 912xxxxxxx. در حالت معمول، از قالب 09xxxxxxxxx استفاده کنید.

۸. فونت‌های سفارشی

فونت Estedad همراه افزونه است. برای استفاده از فونت‌های تجاری زیر، پس از تهیهٔ مجوز، فایل فونت را در مسیر مشخص‌شده داخل پوشهٔ افزونه قرار دهید:

فونت	مسیر فایل
IRANSans	assets/fonts/iransans/iransans.woff2
YekanBakh	assets/fonts/yekanbakh/yekanbakh.woff2
Dana	assets/fonts/dana/dana.woff2

۹. به‌روزرسانی افزونه

1. از سایت و تنظیمات افزونه نسخهٔ پشتیبان بگیرید.
2. آخرین فایل نصب را از حساب راست‌چین دریافت کنید.
3. در بخش بارگذاری افزونه، فایل جدید را نصب و گزینهٔ جایگزینی نسخهٔ فعلی را انتخاب کنید.
4. پس از به‌روزرسانی، کش سایت را پاک و ارسال کد و ورود را بررسی کنید.

> برای به‌روزرسانی، نیازی به حذف افزونه نیست.

۱۰. حذف افزونه

برای حذف، ابتدا سیگنا را غیرفعال و سپس از فهرست افزونه‌ها حذف کنید.

> اگر می‌خواهید تنظیمات و لاگ‌ها حفظ شوند، گزینهٔ **«حذف داده‌ها هنگام حذف افزونه»** را در بخش «ابزارها و پشتیبان» خاموش نگه دارید. با فعال‌بودن این گزینه، داده‌های مربوط به افزونه هنگام حذف پاک می‌شوند.

۱۱. پشتیبانی

از بخش پشتیبانی محصول در راست‌چین درخواست خود را ثبت کنید. نسخهٔ افزونه، نسخهٔ PHP و تصویر یا متن خطا را همراه درخواست بفرستید؛ اطلاعات محرمانه را در تصاویر و گزارش‌ها قرار ندهید.