Custom Price Switcher Plugin Guide

Installation

- 1. Ladda upp pluginet: Ladda upp pluginets zip-fil i WordPress via Plugins > Add New > Upload Plugin.
- 2. Aktivera pluginet: Gå till Plugins > Installed Plugins och aktivera 'Custom Price Switcher'.

Användning

Kortkod

Använd följande kortkod för att lägga till en prisväxlare:

```
[price_switcher id="plan1"

default="monthly"

one_time="Engångspris"

monthly="Månadspris"

quarterly="Kvartalspris"

half_yearly="Halvårspris"

yearly="Årspris"

]
```

Attribut:

- id: Unikt ID för varje prisväxlare. Används för att skilja mellan olika prisväxlare på samma sida.
- default: Den prisplan som ska vara vald som standard. Möjliga värden: one_time, monthly, quarterly, half_yearly, yearly.

- one_time, monthly, quarterly, half_yearly, yearly: Namnen på de olika prisplanerna. Lämna tom om prisplanen inte används.

Implementera Klasser

För varje prisplan i Elementor, använd följande klasser baserat på prisväxlarens id:

Exempel för id="plan1":

- Engångspris: Lägg till klassen one-time-plan plan1

- Månadspris: Lägg till klassen monthly-plan plan1

Kvartalspris: Lägg till klassen quarterly-plan plan1

- Halvårspris: Lägg till klassen half-yearly-plan plan1

- Årspris: Lägg till klassen yearly-plan plan1

Exempel för id="plan2":

- Engångspris: Lägg till klassen one-time-plan plan2

- Månadspris: Lägg till klassen monthly-plan plan2

- Kvartalspris: Lägg till klassen quarterly-plan plan2

- Halvårspris: Lägg till klassen half-yearly-plan plan2

- Årspris: Lägg till klassen yearly-plan plan2

Steg för Steg i Elementor

- 1. Öppna Elementor Editor:
- Gå till den sida eller inlägg där du vill lägga till prisväxlaren.
- Klicka på 'Redigera med Elementor'.

- 2. Lägg till en Shortcode-widget:
- I Elementor-panelen, sök efter 'Shortcode'.
- Dra och släpp 'Shortcode'-widgeten till önskad plats på sidan.
- 3. Ange Kortkoden:
- I inställningarna för 'Shortcode'-widgeten, ange kortkoden:

```
[price_switcher id="plan1"

default="monthly"

one_time="Engångspris"

monthly="Månadspris"

quarterly="Kvartalspris"

half_yearly="Halvårspris"

yearly="Årspris"

]
```

- 4. Ange Klasser på Prisplanerna:
- Redigera varje prisplan (behållare) i Elementor.
- Gå till 'Advanced' (Avancerat) fliken.
- Under 'CSS Classes' (CSS-klasser), lägg till motsvarande klassnamn för varje prisplan:
 - För Engångspris: one-time-plan plan1
 - För Månadspris: monthly-plan plan1
 - För Kvartalspris: quarterly-plan plan1
 - För Halvårspris: half-yearly-plan plan1
 - För Årspris: yearly-plan plan1

- 5. Förhandsgranska och Publicera:
- Klicka på 'Förhandsgranska' för att se hur prisväxlaren ser ut på din sida.
- Om allt ser bra ut, klicka på 'Publicera' för att göra ändringarna live.

Felsökning

- Prisplanerna syns inte korrekt:
 - Kontrollera att varje prisplan har rätt klasser.
 - Se till att kortkoden har korrekta attribut och värden.
- Standardprisplanen visas inte korrekt:
- Kontrollera värdet av default-attributet i kortkoden och säkerställ att motsvarande input-element finns och har rätt ID.