


KosmoOrbit v0.8.2 „Selbstverbesserung" — Rundgang


PD-Strom (Island-Standard-Oberfläche) + W-Strom (Claude-Lernschleife, LoRA-Datenraum, Signal-Erfassung, Staffellung) — 17.07.2026. ROADMAP 417–434.

423–427 · Neue Standard-Oberfläche: Islands, Farbwelt Papier




Owner-Nachtrag «Kosmodesign_UI_Vereinfachung»: vier schwebende Islands (Zeichnen/Ansicht/Projekt/Austausch) plus Ansichts-Info, Stationen-Orb und Kosmo-Orb ersetzen ab jetzt als Default die klassische Werkzeugleiste — kein Kopfbalken mehr im Bild.

423–427 · Dieselbe Island-Oberfläche, Farbwelt Kosmos



Beide Farbwelten tragen exakt dieselbe Struktur (Papier-ist-Papier-Invarianz) — die Pille bleibt bewusst dunkles Glas auch auf hellem Papier.

425/429 · ZEICHNEN-Insel, Stufe 1 (Leiste)




Ein Hover öffnet die Insel von der Pille zur vollen Werkzeugleiste — 11 Zeichenwerkzeuge, jedes bis zur Stufe 3 (Einstellungsfenster) ausgebaut.

429 · Wand-Werkzeug, Stufe 2 (Mini-Popup)




Referenzmuster für alle Island-Werkzeuge: Aufbau/Dicke/Tragend der tatsächlich ausgewählten Wand, live aus dem echten Doc abgeleitet, kein Platzhaltertext.

429 · Wand-Werkzeug, Stufe 3 (Einstellungsfenster)




Zweiter Klick eskaliert zum vollen Einstellungsfenster mit echtem Aufbau-Katalog — ein Klick auf einen anderen Aufbau wechselt ihn ECHT über den bestehenden Command-Weg (Undo/Sync gelten).

432/434 · Kosmo-Orb — echter animierter Companion-Kern




Der Island-Kosmo-Orb ist kein statisches Glyph, sondern derselbe Shell-Orb-Kern wie das bisherige Kosmo-Symbol (Wiederverwendung) — mit echtem Companion-Vorschlag, zwei Aktions-Chips und einer Eingabezeile.

427 · Manuell-Umschalter — die volle Alt-Oberfläche bleibt erhalten



Ein Klick auf «Manuell» in der AUSTAUSCH-Insel schaltet auf die vollständige, unveränderte Werkzeugleiste zurück — der Rückweg («Zurück») führt genauso einfach in den Island-Modus.

421 · TrainWorkspace — «Trainingspaket schnüren»



Die Adapter-Statustafel zeigt alle sechs Registry-Zeilen mit ehrlichem Datenstand (kosmo-buero WÄCHST, grundriss REPRODUZIERBAR, commands/dpo LEER, whisper-ch/werkplan WARTET) — der Manifest-Export hasht die Quelldateien real.

426 · TrainWorkspace — Kuratier-Flow mit Grund

```
2026-07-01T08:00:00.000Z  Notiz fehlt — nur kuratierte Einträge (mit Notiz) werden zu kosmo-sft/v1-Beispielen (dieselbe Regel wie architekturKorpus()).  
Zeile 1          ts fehlt r
```


Aussortierte Journal-Einträge zeigen ihren Grund (Notiz fehlt / Zeitstempel fehlt) statt einfach zu verschwinden — der Fake-Probelauf danach bleibt sichtbar `fake: true`, kein echtes Training vorgetäuscht.

426 · Rollen-Badge — automatische Aufgabenklassen-Klassifikation



Jede Kosmo-Antwort trägt jetzt «KOSMO-MEISTER/-LEITER/-ZEICHNER» — ehrlich mit «Ein-Modell-Betrieb» beschriftet, solange keine echte Rollen-Modell-Karte konfiguriert ist. Kein vorgetäuschter Modellwechsel.

424 · Signal-Export-Dialog — Zahlen VOR dem Download



Der neue Export-Dialog zeigt die Signal-Zahlen je Art, bevor die Datei entsteht, und filtert strikt auf `visibility=='public` (§4.4) — statt des alten ungefilterten Roh-Dumps.

Ehrlich offen: 11 von 29 Island-Werkzeugen sind reine Rahmen mit sichtbarem Hinweis statt echter Wirkung (Öffnung, Messen, Kommentare, Peers-Anzeige u.a. — offene Owner-Fragen «docs/ISLAND-UI-SPEZ.md» §8); der «kosmo-zeichner-commands»-Trainingsdatensatz ist bewusst leer; reales Touch-Verhalten auf Hardware bleibt Owner-Prüfung ausserhalb des Containers; der AF-Stempel (C-31) ist formell geschlossen (golden-stille Version). — **Gate:** release-gate Exit 0 (2736 Unit-Tests über 7 Workspaces: Kernel 964 · App 1362 · KI 239 · Contracts 39 · Data 29 · Lizenz 8 · UI 95; Typecheck 8 Workspaces; svg-qa 35/0 byte-gleich; secret-scan grün; SFT-Validator grün).