WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Funktionen & Gebäude

Fertig platzierbare Gebäude, Bankkonto, NG-Bargeld, Warenankauf und Hotelvermietung für Minecraft 1.20.2 mit Forge 48.1.0 und Java 17.

Bank

Konto beim Bankmitarbeiter eröffnen: einmalig 250 Euro Startguthaben. Persönliche Kreditkarte mit vierstelliger PIN, Geldbörse mit 54 Geldfächern und Geldautomat zum Ein- und Auszahlen.

Ankauf

Vanilla-Blöcke und ausgewählte Rohstoffe direkt aus dem Spielerinventar verkaufen. Material- und rezeptabhängige Preise; bar oder auf das Konto. Gemeinsam höchstens 2.000 Euro je rollierender Echtstunde und Spieler.

Hotel

Zwei getrennt abschließbare Zimmer, Rezeption, Innentreppe, Zahlungsterminal, Zimmerübersicht und Fundsachenlager. Buchung für 1 bis 7 Minecraft-Tage; 5 Euro pro Tag.

Hotelzimmer vergrößert

Neue Hotels: 19 × 19 Blöcke Grundfläche, 11 Blöcke hoch. Zimmer 1: 6 × 10 Blöcke innen; Zimmer 2: 7 × 10. Bett und Fass stehen seitlich beziehungsweise im hinteren Bereich. Hinter jeder Zimmertür bleibt ein freier Laufweg.

Vorschau & Einpacken

Gebäudepaket halten: Bauumriss, Eingang und Abmessungen ansehen. Unveränderte, leere Gebäude am Außenschild wieder einpacken. Beide Funktionen nutzen denselben Bauplan.

Digitale Menüs

Bank, Verkauf, Geldautomat und Hotel nutzen digitale Bedienfelder. Automat und Hotelterminal haben eigene moderne Modelle. PIN per Maus oder Tastatur.

WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Items & Geräte

Gebäudepakete

Die gemeinsame Startkiste am Weltspawn enthält genau ein Bankpaket, Hotelpaket, Ankaufpaket und das Starthandbuch. Keine persönlichen Kisten und keine Nachfüllung.

Persönliche Gegenstände

Geldbörse, Kreditkarte und Zimmerschlüssel. Karte und Geldbörse gehören zur Spieler-UUID; ein Schlüssel gilt nur für den passenden Spieler, das gebuchte Zimmer und die laufende Buchung.

Münzen

10 Cent, 20 Cent, 50 Cent, 1 Euro und 2 Euro. Jede Stückelung besitzt eine Vorder- und Rückseite.

Geldscheine

10 Euro, 20 Euro und 50 Euro mit getrennten Vorder- und Rückseiten. Alle Geldwerte sind NG-Spielwährung. Keine 1-, 2- oder 5-Cent-Münzen und kein 5-Euro-Schein.

Geräte & Baublöcke

Geldautomat, Zahlungsterminal, Fundsachenlager, Hotel-Zimmerdisplay und abschließbare Zimmertür. Die Hotelgeräte müssen zu einem registrierten Hotel gehören.

WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienung: Start & Bank

1. Installieren

Die vorherige NG-City-JAR durch die neue Datei ersetzen. Nur eine NG-City-Version im mods-Ordner behalten. Bei einem Forge-Server benötigen Server und Clients dieselbe Mod. Vor einem Wechsel die Welt sichern.

2. Gemeinsame Startkiste

Am Weltspawn steht eine gemeinsame Kiste für alle mit Bank, Hotel, Ankauf und Handbuch. Die Koordinaten stehen beim Eintritt im Chat. Keine persönlichen Starter und keine Nachfüllung. Bereits nach altem Verfahren versorgte Welten bekommen kein weiteres Paket.

3. Gebäude setzen

Paket in die Hand nehmen und die Vorschau prüfen. Rechtsklick auf die Oberseite festen Bodens setzt das Gebäude; der Eingang zeigt zu dir. Der komplette Bauplatz muss frei, geladen, getragen und bebaubar sein. Bank und Ankauf benötigen jeweils 11 × 10 × 6 Blöcke; das neue Hotel 19 × 20 × 11, jeweils einschließlich Eingangsstufe.

4. Konto & Geldbörse

Bankmitarbeiter rechtsklicken und Konto eröffnen wählen. Die Geldbörse öffnest du per Rechtsklick; nur NG-Bargeld passt hinein. Bei Verlust ersetzt die Bank Karte oder Geldbörse. Eine Ersatzkarte sperrt die vorherige und erhält am Geldautomaten eine neue PIN; die Ersatzgeldbörse zeigt denselben gespeicherten Inhalt.

5. Geldautomat

Eigene gültige Kreditkarte im Inventar behalten. Geldautomaten rechtsklicken. Beim ersten Besuch mit den Ziffernschaltflächen eine vierstellige PIN wählen und mit Grün bestätigen; sie wird auf der Karte gespeichert. Bei jedem weiteren Besuch die PIN erneut eingeben. Danach eine Stückelung oder 10/20/50/100 Euro auswählen. Bargeld erscheint im Inventar. Die Einzahlungsschaltfläche zahlt loses NG-Bargeld aus dem Inventar vollständig aufs Konto ein; Geldbörseninhalt vorher herausnehmen.

WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienung: Waren verkaufen

1. Waren im Inventar behalten

Du musst die Waren in keine Kiste legen. Nimm verkaufbare Vanilla-Blöcke oder Rohstoffe ins normale Inventar und rechtsklicke den Ankaufmitarbeiter. Ein Bankkonto ist erforderlich.

2. Angebot prüfen

Im Menü erscheinen die verfügbaren Waren mit Mindestmenge und Auszahlung. Fahre mit der Maus über das Warensymbol, um die Beschriftung zu lesen. Mit den Pfeilen wechselst du bei Bedarf die Seite.

3. Auszahlung wählen

Unten links zwischen Bargeld und Konto wechseln. Kontozahlung erhöht den Kontostand; Bargeld wird ins Inventar gelegt. Oben wird dein verbleibendes gemeinsames Stundenlimit angezeigt.

4. Mit Linksklick verkaufen

Linksklick auf das Warensymbol verkauft sofort die größtmögliche passende Menge dieser Ware innerhalb deines Restlimits. Es gibt keine eigene Mengenauswahl und keinen zusätzlichen Bestätigungsschritt. Bewahre Mengen, die du behalten möchtest, vorher außerhalb deines Inventars auf.

5. Automatische Abrechnung

Die passenden Waren werden aus deinem Inventar entfernt und bezahlt. Fehlen Mindestmenge oder Platz für Bargeld, wird der Verkauf abgelehnt. Waren mit individuellen Zusatzdaten und gefüllte Behälter werden nicht angenommen.

Preisbeispiele & Limit

Standardbeispiele: 64 Erde = 0,10 Euro; 32 Stein = 0,10 Euro; 1 Diamant = 5 Euro; 1 Diamantblock = 45 Euro. Verarbeitete Varianten richten sich nach Rezept und Material. Maßgeblich ist das angezeigte Angebot deiner Welt. Bar- und Kontoverkäufe teilen sich 2.000 Euro pro rollierender Echtstunde; kein täglicher Mitternachtsreset.

WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Bedienung: Hotel & Gebäudewechsel

1. Zimmer buchen

Rezeption oder Hotelterminal rechtsklicken. Unten links Zahlungsart wählen, freies Zimmer auswählen, 1 bis 7 Tage mit Minus/Plus einstellen und „Jetzt bezahlen und Zimmerschlüssel erhalten“ anklicken. Bei jeder Kartenzahlung erscheint die PIN-Abfrage; vier Ziffern eingeben und mit Grün bestätigen. Auch die Abholung von Fundsachen mit Karte erfordert jedes Mal die PIN. Beim ersten Mal die PIN zuvor am Geldautomaten festlegen. Karte und Kontoguthaben beziehungsweise genügend Bargeld und Platz für Wechselgeld bereithalten.

2. Zimmer nutzen

Schlüssel in Haupt- oder Nebenhand nehmen und die eigene Zimmertür rechtsklicken. Sie schließt nach zwei Sekunden. Die Zimmerübersicht zeigt frei in Grün sowie bei Belegung Spielername und Resttage. Einen verlorenen Schlüssel erhältst du beim Personal für dein ausgewähltes eigenes Zimmer.

3. Buchungsende

Es zählt die Minecraft-Tageszeit, einschließlich übersprungener Nächte. Nach Ablauf wird der Schlüssel ungültig und ein noch im Zimmer befindlicher Spieler zur Lobby versetzt. Den alten Schlüssel kannst du entsorgen. Zurückgelassene Sachen werden eingelagert.

4. Fundsachen abholen

Beim Hotelpersonal oder Fundsachenlager abholen und die angezeigte Pauschale bezahlen: standardmäßig 1 Euro pro angefangenem Minecraft-Tag und eingelagertem Buchungspaket. Alternativ die Entsorgung bestätigen. Nach 7 Minecraft-Tagen werden nicht abgeholte Sachen automatisch vernichtet.

5. Großes Hotel erhalten

Bereits gesetzte kleine Hotels werden nicht auf Kosten ihrer Umgebung automatisch vergrößert. Alle Buchungen und Fundsachen abschließen, Fässer leeren und Bewohner sowie lose Gegenstände entfernen. Mit leerer Haupthand Umschalt + Rechtsklick auf das Außenschild: Hotel einpacken. Danach mit der neuen JAR auf ausreichend großer freier Fläche erneut setzen.

Hilfe & Einstellungen

/ngcity anleitung gibt ein neues Buch; /ngcity startkiste meldet Administratoren den gemeinsamen Kistenstatus. Preise und Limits stehen in <Welt>/serverconfig/ng_city-server.toml in 10-Cent-Einheiten. NG-Verkehr und NG-Fahrzeuge bleiben eigenständige Mods; ihre Wirtschaftsanbindung folgt gesondert. Einzelspieler vom Eigentümer bestätigt; Mehrspieler nach Interface-Umbau offen.

WEBKATALOG & BEDIENUNGSANLEITUNG

Ausrüstung & aktueller Prüfstand

Ausrüstung kaufen

Im Ankauf rechts oben „Ausrüstung kaufen“ öffnen. Zehn Artikel: Eisenhelm, Brustpanzer, Hose, Stiefel, Schwert, Spitzhacke, Axt, Schaufel, Hacke und Schild. Je Spieler und Teil einmal 5 Euro; alle zehn erstmals zusammen 50 Euro. Danach gilt der angezeigte reguläre Preis. Erstkäufe bleiben gespeichert.

Reguläre Preise

Helm 10 €, Brustpanzer 16 €, Hose 14 €, Stiefel 8 €, Schwert 8 €, Spitzhacke 12 €, Axt 12 €, Schaufel 6 €, Hacke 8 €, Schild 8 €. Zahlungsart unten links wählen; je Klick ein Teil. Kartenzahlungen verlangen jedes Mal die PIN. „Weiter“ zeigt weitere Artikel.

Ausbesserungen

Einpacken von der Eingangsstufe korrigiert. Mitarbeiter schauen zur Kundenseite. Sitzbänke in Bank und Hotelrezeption einen Block nach links versetzt. Größere Zimmer und neue Bänke bei älteren Gebäuden durch Einpacken und Neuaufstellen übernehmen.

Einzelspieler-Abnahme

Einzelspieler-Abnahme durch den Eigentümer am 19.10.2026 bestätigt: alle bisherigen NG-City-Funktionen getestet; gemeinsame Startkiste am Weltspawn gesetzt, alle Inhalte vorhanden und alle drei Gebäude baubar. Der Mehrspieler-Test folgt nach Abschluss des derzeitigen Minecraft-Interface-Umbaus.