

# 情報リテラシー 第13回「デジタル表現1：2進数 / 文字コード / 音」

2026 年度 稲積 泰宏 / 教科書 15-17

## 今日の流れ

- ① 2進法の計算・補数 (Theory 15)
- ② 文字コードの仕組み (Theory 16)
- ③ 音のデジタル化 (Theory 17)

## 今日の目標

- 補数の仕組み、文字コード、音声のデジタル化について説明できる。

## キーワード

文字コード / **ASCII** / **JIS8** ビットコード / シフト **JIS** コード / ユニコード (**Unicode**) / 文字化け / 振幅 / 周波数 (**Hz**) / 標本化 (サンプリング) / 量子化 / 符号化

## 文字コードの仕組み

### ポイント

- 文字コード：文字に番号（コード）を割り当てて2進数で表現する仕組み
- **ASCII**：英数字・記号を7ビット（128文字）で表す基本的な文字コード
- **JIS8** ビットコード：**ASCII** を8ビットに拡張し、カタカナを追加
- シフト **JIS** コード：**JIS** コードを改良し、漢字・ひらがなを2バイトで表現
- ユニコード (**Unicode**)：世界中の文字を統一的に扱える国際標準の文字コード

### 補足

- 文字化け：送り手と受け手で異なる文字コードを使うと発生する

## 補数

### ポイント

- 補数とは、ある数に足すと基数（2進法なら2）のべき乗になる数のこと
- コンピュータでは負の数を表すために補数を利用する
- 2進nビットの補数：元の数のビットを反転して1を加える
- 例：4ビットの1011の補数 →  $0100 + 1 = 0101$ （ $10 - 11 = -1$ の計算に利用）

### 補足

- 補数を使うと、引き算を足し算として計算できる（コンピュータの演算の基本）

## 音のデジタル化

### ポイント

- 音はアナログ（空気の連続的な振動）→ A/D 変換でデジタル化
- 音を特徴づける要素：振幅（音の大きさ）・周波数（音の高低）・波形（音色）
- ①標本化（サンプリング）：一定時間間隔で波の高さを取り出す
- ②量子化：取り出した値を一定の段階値に丸める
- ③符号化：量子化した数値を2進法で表す

## 音のデータ量計算

### ポイント

- 1 秒間のデータ量 = 標本化周波数 (Hz) × 量子化ビット数 (bit) × チャンネル数
- 例：標本化周波数 24,000Hz, 量子化 16bit, ステレオ (2ch) の場合
- $24,000 \times 16 \times 2 = 768,000$  bit/秒 (= 768 kbit/秒)
- 品質 ↑ (標本化周波数・量子化ビット数を増やす) → データ量 ↑ (トレードオフ)

## 演習

各自で取り組んでください。

### 演習 1

4 ビットの 2 進数 0110 の補数を求めよ

### 演習 2

ASCII とユニコードの違いを説明せよ

### 演習 3

「標本化」「量子化」「符号化」を、音のデジタル化を例にして説明せよ

## まとめ・チェックリスト

### 自己チェック (できたら ✓ をつけよう)

- ☐ 2 進法の加算と補数 (負の数の表現) を習得した
- ☐ 文字コード (ASCII・Unicode) の概念と文字化けの原因を理解した
- ☐ 音のデジタル化 (標本化・量子化・符号化) とデータ量計算を学んだ

質問があれば授業後または Teams で受け付けます。