

USER STORIES & CRITÈRES D'ACCEPTATION

EDLoc — Application de gestion des états des lieux

Les user stories décrivent les besoins au format « En tant que [acteur], je veux [action], afin de [bénéfice] ». Chaque story est complétée par des critères d'acceptation vérifiables, qui rendent la fonctionnalité testable et référencent, le cas échéant, les règles de gestion (RGn) du cahier des charges.

Précision de cadrage : l'application est utilisée sur un seul appareil, celui du bailleur. Le locataire n'a pas de compte ; il intervient directement dans l'application uniquement pour la relecture et la signature, sur l'appareil du bailleur.

1. Gestion de compte

US01 — Créer un compte (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur saisit nom, prénom, e-mail et mot de passe.
- Un e-mail déjà utilisé est refusé : l'e-mail est unique (RG2).
- Le mot de passe est enregistré haché avec Argon2id, jamais en clair (RG3).

US02 — Se connecter (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Avec des identifiants valides, le bailleur accède à son tableau de bord.
- Avec des identifiants invalides, l'accès est refusé et un message d'erreur s'affiche.

2. Création et remplissage de l'état des lieux

US03 — Créer un nouvel état des lieux (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur renseigne le bien concerné (adresse, type, nombre de pièces).
- Un état des lieux est créé au statut « brouillon » avec un identifiant unique.

US04 — Choisir le type d'état des lieux (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur choisit « entrée » ou « sortie » (RG6).
- Le type choisi conditionne la suite (un EDL de sortie s'appuie sur l'entrée, voir US17).

US05 — Parcourir l'état des lieux pièce par pièce (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Les pièces s'affichent dans un ordre défini.
- Le bailleur navigue d'une pièce à l'autre sans perdre les saisies en cours.

US06 — Renseigner l'état de chaque élément (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Chaque élément reçoit un état parmi neuf, bon état, état d'usage, mauvais état (RG8).
- L'état est obligatoire pour chaque élément.

US07 — Ajouter un commentaire libre (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur peut ajouter un commentaire texte facultatif sur un élément.
- Le commentaire est enregistré et visible dans le récapitulatif.

US08 — Ajouter ou retirer des pièces / éléments (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur peut ajouter une pièce ou un élément non prévus par défaut.

- Il peut retirer une pièce ou un élément non pertinents.
- Un état des lieux contient au moins une pièce, et une pièce au moins un élément (RG7).

3. Photos horodatées

US09 — Prendre une photo (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur prend une photo depuis l'application (accès caméra).
- La photo est enregistrée et rattachée à l'élément courant.

US10 — Disposer de photos horodatées (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Chaque photo est horodatée automatiquement (date et heure) à la prise (RG9).
- L'horodatage n'est pas modifiable par l'utilisateur.

US11 — Associer une photo à un élément (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Chaque photo est reliée à un élément précis (RG9).
- Les photos d'un élément sont consultables depuis celui-ci.

4. Signature électronique

US12 — Consulter l'état des lieux avant signature (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- Le récapitulatif complet (pièces, éléments, états, commentaires, photos) est affiché.
- Les deux parties peuvent le parcourir avant de signer.

US13 — Signer électroniquement (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- La signature n'est possible que si toutes les pièces / éléments sont renseignés (RG10).
- Le bailleur et le locataire signent chacun une fois ; au plus une signature par rôle (RG11).

US14 — Verrouiller le document après double signature (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- Après la double signature, l'état des lieux passe au statut « signé » (RG12).
- Un état des lieux signé n'est plus modifiable.
- Tant qu'une seule signature existe, l'état des lieux reste modifiable et en attente.

5. Génération et partage du PDF

US15 — Recevoir le PDF de l'état des lieux signé (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- Le PDF est généré automatiquement dès la double signature (RG13).
- Il est envoyé par e-mail aux deux parties.

US16 — Télécharger le PDF (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur peut télécharger le PDF depuis l'application.
- Le PDF reprend les informations saisies, les photos et les deux signatures.

6. Comparaison entrée / sortie

US17 — Générer l'état des lieux de sortie à partir de l'entrée (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- L'EDL de sortie est pré-rempli à partir du dernier EDL d'entrée signé du même bien / locataire (RG14).

- Le bailleur peut ensuite constater et modifier l'état de chaque élément pour la sortie.

US18 — Voir l'état d'entrée et de sortie en vis-à-vis (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- Pour chaque élément, l'état constaté à l'entrée et celui à la sortie sont affichés côte à côte.

US19 — Mettre en évidence les éléments modifiés (Bailleur / Locataire)

Critères d'acceptation :

- Les éléments dont l'état a changé entre l'entrée et la sortie sont mis en évidence (RG15).

7. Historique

US20 — Consulter l'historique des états des lieux (Bailleur)

Critères d'acceptation :

- Le bailleur consulte la liste des états des lieux d'un bien, du plus récent au plus ancien.
- Chaque état des lieux de l'historique est consultable en lecture seule.