ID	Название БР	Приоритет	Статус	Предусловия	Шаги воспроизведения	Ожидаемый результат	Фактический результат	Окружение
БР1	Не появляются новые станции сверху списка в истории маршрутов пользователя при добавлении станции	Стандартный	Открыт	1.Открыть приложение Яндекс Метро 2.Открыть настройки в приложении 3. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Построить маршрут от станции "Тверская" до станции "Полянка" 2.Построить маршрут от станции "Чеховская" до станции "ВДНХ" 3.Отчистить поле "Откуда" 4.Нажать на поле "Откуда"	Новые станции появляются сверху списка в истории, а станция, которая была первой в списке становится последней	Новые станции не отображаются сверху списка в истории, а станция, которая была первой в списке стоит первой Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1tVWeyxKVeMn9x6V6Ed_GNt4mhU_yG1Cz/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР2	Не обновляется временной интервал маршрута в окне с информацией о маршруте после того, как текущее время превысило время окончания маршрута	Стандартный	Открыт	1.Открыть приложение Яндекс Метро 2.Открыть настройки в приложении 3. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Тапом выбрать станцию "Кузнецкий Мост" 2.Тапом выбрать станцию "Китай-город" 3.Подождать, когда текущее время превысит время окончания маршрута	Временной интервал маршрута обновился с учётом текущего времени	Временной интервал маршрута НЕ обновился с учётом текущего времени Скрины: https://drive.google.com/file/d/1JAhDlOy6h1xzFLOCy1bxGgMWoMYVYxz7/view?usp=drive_link https://drive.google.com/file/d/19Z56N3zqpQ-g_DWMIsr8GUJPgnmOYFO9/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР3	Сворачиваются детали маршрута при смене ориентации с портретной на ландшафтную	Стандартный	Открыт	1.На устройстве включена функция поворота экрана 2.Открыть приложение Яндекс Метро 3.Открыть настройки в приложении 4. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Тапом выбрать станцию "Трубная" 2.Тапом выбрать станцию "Третьяковская" 3.Открыть детали маршрута 4.Сменить ориентацию экрана с портретной на ландшафтную	При смене ориентации с портретной на ландшафтную детали маршрута отображаются в левой части экрана	Сворачиваются детали маршрута при смене ориентации с портретной на ландшафтную Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1-hcbjHoNYG98_MNqn0PRQE77h39dDFLi/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР4	Не сохраняется масштаб построенного маршрута, выбранный пользователем, при смене ориентации экрана	Желательный	Открыт	1.На устройстве включена функция поворота экрана 2.Открыть приложение Яндекс Метро 3.Открыть настройки в приложении 4. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Тапом выбрать станцию "Трубная" 2.Тапом выбрать станцию "Третьяковская" 2.Уменьшить масштаб карты 3.Сменить ориентацию экрана с портретной на ландшафтную	При смене ориентации экрана сохраняется масштаб построенного маршрута, выбранный пользователем	После поворота экрана карта отображается в увеличеном виде Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/11PGKKW0FkP24bxyJ3IahNXWsVNuPpObK/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6

БР5	Открыта свёрнутая карточка маршрута при смене ориентации экрана	Желательный	Открыт	1.На устройстве включена функция поворота экрана 2.Открыть приложение Яндекс Метро 3.Открыть настройки в приложении 4. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Тапом выбрать станцию "Тверская" 2.Тапом выбрать станцию "Полянка" 3.Свайпом вниз свернуть карточку маршрута 4.Сменить ориентацию экрана в альбомную	Карточка маршрута остается в свёрнутом положении	Карточка маршрута находится в среднем положении Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1PxDFJCTwMbiRCoZMBF9ZX6jTugDnQ4rm/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР6	Закрыта открытая карточка маршрута при смене ориентации экрана	Желательный	Открыт	1.На устройстве включена функция поворота экрана 2.Открыть приложение Яндекс Метро 3.Открыть настройки в приложении 4. Включить опцию «Выбор станции касанием»	1.Тапом выбрать станцию "Тверская" 2.Тапом выбрать станцию "Полянка" 3.Свайпом вверх открыть карточку маршрута 4.Сменить ориентацию экрана в альбомную	Карточка маршрута остается в открытом положении	Карточка маршрута находится в среднем положении Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1cgxO7HHrxFxUBZjc4J9sDzhjYXh5vRns/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР7	Не открывается окно карточки станции с кнопками "Отсюда" и "Сюда" при нажатии на станцию при помощи лонг-тапа	Стандартный	Открыт	1.Открыть приложение Яндекс Метро	1.Лонг-тапом выбрать станцию "Тверская"	Открывается окно карточки станции	Окно карточки станции открывается в свёрнутом состоянии Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1MsehdqITJV2ZSwCSMsjhSxHNjVQF-PDi/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР8	Схема меняет своё положение при нажатии на станцию при помощи лонг-тапа	Желательный	Открыт	1.Открыть приложение Яндекс Метро	1.Лонг-тапом выбрать станцию "Трубная"	Схема остаётся в том же положении	Схема меняет своё положение Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1-7Gu3CCGD_qz_fmQKx7M74pZxXp1Wv-D/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР9	Не появляется уведомление об ошибке при отсутствии интернет-соединения	Критический	Открыт	1.Включить Авиарежим на устройстве	1.Открыть приложение Яндекс Метро 2.Тапом выбрать станцию "Достоевская" 2.Нажать на кнопку "Отсюда" 3.Тапом выбрать станцию "Тверская" 2.Нажать на кнопку "Сюда"	Появляется уведомление об ошибке	Приложение открывается без уведомления об ошибке, данные загружатся Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/19zeaieLtJq7RMAkIPVKe--AQ-Zs-_RBI/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6

БР10	Не меняется тема приложения со светлой на темную после 18:00, когда в настройках выставлен режим "Автоматически"	Стандартный	Открыт	1.Открыть настройки в приложении 2. В "Тёмная тема" выбрать режим "Автоматически"	1.Выставить время на устройстве после 18:00 2.Открыть приложение Яндекс Метро	Тема приложения меняется со светлой на темную автоматически	Тема приложения остаётся светлой Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1_AE2usDWqNKygORmXCYJf2YSuyF_rcKX/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6
БР11	Кнопка "Обратная связь" открывает окно входа в почту вместо окна службы поддержки	Критический	Открыт	1.Открыть приложение Яндекс Метро	1.Открыть настройки 2.Нажать на кнопку "Обратная связь"	Происходит переход в окно службы поддержки с помощью Webview	Происходит переход в окно входа в почту с помощью Webview Скринкаст: https://drive.google.com/file/d/1tyY2xYYCD0i7SMiAPbgz3wlwMLt4oj0-/view?usp=sharing	Эмулятор Honor 8, ОС Android 9.0 Pie, разрешение экрана 1080x1920, диагональ 5,5, Версия приложения 3.6