Названи	е (Аббр.): КП6. Че	ек-лист на работу с корзиной (КЗ)	
		иной в вб — добавление товара / изменение ко	оличества
	ение товара в Кор		
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
1	Средний	Добавляем товар в Корзину из карточки товара (Кнопка "добавить товар")	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
2	Средний	Добавляем товар в Корзину из карточки товара (Кнопка "купить сейчас")	Товар добавлен в корзину
3	Средний	Добавляем товар в Корзину из карточки товара "Предложения других продавцов"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
4	Средний	Добавляем товар в Корзину в режиме "Быстрый просмотр" не открывая карточку товара	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
5	Средний	Добавляем товар в Корзину через вкладку "Отзывы"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
6	Средний	Добавляем товар в Корзину через вкладку "Рекламный блок"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
7	Средний	Добавляем товар в Корзину через вкладку "Похожие товары"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
8	Средний	Добавляем товар в Корзину через вкладку "Рекламный блок"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
9	Средний	Добавляем товар в Корзину через вкладку "С этим товаром покупали"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
10	Средний	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Вы недавно смотрели"	Товар добавлен в корзину. Появляется сообщение "Товар добавлен в Корзину"
Изменен	ние количества то	вара в Корзине	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
11	Средний	Нажимать на "+", пока полученное количество товаров в Корзине не перестанет увеличиваться (Футболка женская, базовая, однотонная, CHIC&CHARISMA 77 шт) (Верхняя граница)	Максимальное количество товара не превышает остатка на складе. Стоимость товара и количество товара пересчитаются.
12	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "78" (Футболка женская, базовая, однотонная, CHIC&CHARISMA)	Система не сохранит значение превышающее остаток на складе. Итоговая стоимость товара не пересчитается
13	Средний	Нажимать на "-" до получения количества товара в Корзине "76" (Футболка женская, базовая, однотонная, CHIC&CHARISMA) (Пограничное значение)	Система сохранит количество введенного товара. Итоговая стоимость товара пересчитается
14	Средний	Нажимать на "-" до получения количества товара в Корзине "30"(Футболка женская, базовая, однотонная, CHIC&CHARISMA)	Система сохранит количество введенного товара. Итоговая стоимость товара пересчитается
15	Средний	Нажимать на "-", пока полученное количество товара в Корзине не	Минимальное количество товара = 1
16	Средний	перестанет уменьшаться (Нижная Нажимать на "+", до получения количества товара в Корзине "2"	Количество товара увеличивается до 2 шт., цена товара увеличивается в два раза
17	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "0"(Логическая граница)	Система не сохраняет значение "0". Количество товара останется прежним. Стоимость товара не пересчитается
18	Средний	Удалить значение количество товара в Корзине и оставить поле пустым (Логическая граница)	Система не сохранит пустое значение. Количество товара останется прежним. Стоимость товара не пересчитается

19	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "100" (Произвольная граница)	Система не сохраняет значение "100". Количество товара изменится на "99".
		(Верхняя граница)	Стоимость товара пересчитается на 99 шт.
20	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "фывап"	Буквы не вводятся. Поле остаётся пустым.
21	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "#\$%^&№"	Спецсимволы не вводятся. Поле остаётся пустым.
22	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине "asdfgLN"	Буквы не вводятся. Поле остаётся пустым
23	Средний	Впечатать значение количество товара в Корзине " -1"	Отрицательное значение не вводится. Поле остаётся пустым.
24	Средний	В Корзину где уже добавлено 256 товаров добавить через карточку товара +1 любой товар (Произвольная граница)	Появляется сообщение "Вы не можете добавить в корзину больше 256 товаров"
25	Средний	Снять галочку рядом с изображением одного из товаров в Корзине	Сумма "Итого" уменьшается на стоимость товара без галочки. Количество шт. товара уменьшается на количество товара без галочки.
26	Средний	Снять галочку рядом с изображением всех товаров в Корзине	Сумма "Итого" станет = 0, количество товара - 0, шт.
27	Средний	Использовать кнопку "Выбрать все"	Галочки рядом с изображением всех товаров в Корзине станут "активны". Сумма и стоимость товара пересчитаются в зависимости от количества и стоимости товара находящегося в Корзине
28	Средний	Выбрать несколько товаров (Крем для рук Без запаха 72 мл, БАРХАТНЫЕ РУЧКИ, Чайник электрический SC-EK27G90, Scarlet) довести "+" количество товара до максимального значения	Максимальное количество каждого товара = 255
29	Средний	В карточке товара выбрать размер Xs и добавить в Корзину 2 раза	В Корзине будет добавлен товар - 1 шт.
30	Средний	В карточке товара выбрать размер Xs - добавить в Корзину, размер S - добавить в Корзину, потом ещё раз XS - добавить в Корзину и снова S - добавить в Корзину (Кроп-топ женский спортивный, вечерний топ базовый укороченный хлопковый топик)	В Корзине будет добавлен товар XS - 1шт. и S - 1 шт.
Проверка	а стоимости товар	oa	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
31	Средний	Неавторизованный пользователь без истории покупок на сайте	Общая сумма покупок рассчитывается правильно. Стоимость товара умножается на количество товара
32	Средний	Авторизированный пользователь с историей покупок на сайте	Общая сумма покупок рассчитывается правильно. Стоимость товара умножается на количество товара минус % скидки
Удалени	е товара из корзи	ны	
Nº	Приоритет	Проверка	Результат
33	Средний	Удалить товар из Корзины, когда товар один	Открывается страница с сообщением "В корзине пока пусто" и кнопкой "Перейти на главную". Справа от значка "Корзины" пропадает цифра = количеству товара Корзине

34	Средний	В Корзин из суммы "Итого" вычитается стоимость удаленного товара. Количество шт. товара уменьшается на количество удаленного товара. Справа от слова "Корзина" цифра = количеству товара уменьшается на количество удаленного товара. Справа от значка "Корзины" (расположенного в верхнем правом углу
		страницы) цифра = количеству товара уменьшается на количество удаленного товара