

ATAQUE SPOOFING Y DOS EN WORDPRESS

HERRAMIENTAS NECESARIAS

En la máquina Kali (atacante) necesita **arpspoof**, que sirve para enviar paquetes falsificados a la red. Para ello descargamos dsniff, arpspoof forma parte del paquete.

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt install dsniff
```

En la máquina Debian (Servidor Web), necesita Wireshark que sirve para analizar el tráfico de red. Lo instalamos con: `sudo apt install Wireshark` y agregamos el usuario al grupo de wireshark:

```
debian@debian:~$ sudo usermod -aG wireshark debian
```

CONFIGURACION DE LAS MV

Lo ponemos como Red Interna y que tengan el mismo nombre.

The screenshot shows the 'Red' network configuration window. It has four tabs: 'Adaptador 1', 'Adaptador 2', 'Adaptador 3', and 'Adaptador 4'. The 'Adaptador 1' tab is selected. The configuration includes:

- ☒ Habilitar adaptador de red
- Conectar a: Red interna (dropdown)
- Nombre: intnet (text field)
- Tipo de Adaptador: Intel PRO/1000 MT Desktop (82540EM) (dropdown)
- Promiscuous Mode: Denegar (dropdown)
- Dirección MAC: 0800275A87BC (text field)
- ☒ Virtual Cable Connected

ASIGNAR IPS

El proceso es el mismo en las dos. Acceder a las interfaces y asignar IPs, luego reinicias networking y debería estar listo:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo nano /etc/network/interfaces

(kali@kali)-[~]
$ sudo systemctl restart networking

(kali@kali)-[~]
$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:5a:87:bc brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.11/24 brd 192.168.1.255 scope global eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 9.2 /etc/network/interfaces *
auto eth0
iface eth0 inet static
                                address 192.168.1.11
                                netmask 255.255.255.0
                                gateway 192.168.1.1
```

Y ahora en la Debian:


```
debian@debian:~$ sudo nano /etc/network/interfaces
debian@debian:~$ sudo systemctl restart networking
debian@debian:~$ ip addr show
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:d1:65:c7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

```
debian@debian: ~
File Edit View Search Terminal Help
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces *
auto enp0s3
iface enp0s3 inet static
                                address 192.168.1.10
                                netmask 255.255.255.0
                                gateway 192.168.1.1
```

ARP SPOOFING

Aplicamos el siguiente comando mientras observamos el tráfico en Wireshark:

```
sudo arpspoof -i <interfaz_kali> -t <IP_debian> <gateway>
```



DOS

Vamos a usar el siguiente comando: `sudo hping3 -I <IP_debian> -I eth0`

- **hping3**: Una herramienta de línea de comandos para generar paquetes TCP/IP que pueden usarse para varias pruebas de red, incluyendo escaneo de puertos, pruebas de cortafuegos y pruebas de rendimiento de red.
- **-1**: Indica que se deben enviar paquetes ICMP tipo 1 (ICMP Echo Request), que son los paquetes utilizados por el comando ping.
- **-I eth0**: Especifica la interfaz de red a utilizar para enviar los paquetes. En este caso, eth0 es la interfaz de red de la máquina atacante.

