Aufgabe 1: Speicherzuweisung

Verfolgen Sie für die folgenden Szenarien die Zuweisung und Freigabe im **Buddy-Speicherverwaltungsverfahren** (Gesamtspeicher: 1024 KB). Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in das Arbeitsschema ein.

Aufgabe 1: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB
A (500)	A A A A A A A A A A A A A A A A - - - - - - - - - - - - - - - -
B (26)	A A A A A A A A A A A A A A A A B - - - - - - - - - - - - - - -
C (41)	A A A A A A A A A A A A A A A A B - C C - - - - - - - - - - - -
D (30)	A A A A A A A A A A A A A A A A B D C C - - - - - - - - - - - -
E (190)	A A A A A A A A A A A A A A A A B D C C - - - - E E E E E E E E
Free D	A A A A A A A A A A A A A A A A B - C C - - - - E E E E E E E E
Free E	A A A A A A A A A A A A A A A A B - C C - - - - - - - - - - - -
Free B	A A A A A A A A A A A A A A A A - - C C - - - - - - - - - - - -
Free A	- - - - - - - - - - - - - - - - - - C C - - - - - - - - - - - -
Free C	- -

Auf-

gabe 2: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB																															
A (236)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (177)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (64)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**C**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (98)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**C**	-	-	**D**	**D**	**D**	**D**	-	-	-	-	-	-	-	-
E (138)	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**C**	-	-	**D**	**D**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
Free C	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**A**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	-	-	-	-	**D**	**D**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
Free A	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	-	-	-	-	**D**	**D**	**D**	**D**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
Free D	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	-	-	-	-	-	-	-	-	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**	**E**
Free E	-	-	-	-	-	-	-	-	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf-

gabe 3: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB
A (52)	A A -
B (50)	A A B B -
C (213)	A A B B - - - - C C C C C C C C - - - - - - - - - - - - - - - -
D (90)	A A B B D D D D C C C C C C C C - - - - - - - - - - - - - - - -
E (210)	A A B B D D D D C C C C C C C C E E E E E E E E - - - - - - - -
Free C	A A B B D D D D - - - - - - - - E E E E E E E E - - - - - - - -
Free E	A A B B D D D D -
Free B	A A - - D D D D -
Free A	- - - - D D D D -
Free D	- -

Auf-

gabe 4: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB																															
A (428)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (100)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (125)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-
D (37)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	-	-	-	-	-	-
E (110)	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	D	D	-	-	E	E	E	E
Free C	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	-	-	-	-	D	D	-	-	E	E	E	E
Free A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	D	D	-	-	E	E	E	E
Free B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-	E	E	E	E
Free E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D	D	-	-	-	-	-	-
Free D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf-

gabe 5: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB																															
A (125)	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (128)	A	A	A	A	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (194)	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (134)	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	-	-	-	-	-	-	-	-
E (74)	A	A	A	A	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	-	-	-	-
Free A	-	-	-	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	D	D	D	D	D	D	D	D	E	E	E	E	-	-	-	-
Free D	-	-	-	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E	-	-	-	-
Free C	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E	-	-	-	-
Free E	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf-

gabe 6: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB																															
A (222)	A	A	A	A	A	A	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (199)	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (59)	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (17)	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E (216)	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	C	C	D	-	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E
Free C	A	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	D	-	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E
Free A	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	D	-	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E
Free E	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	D	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free D	-	-	-	-	-	-	-	-	B	B	B	B	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Free B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf-

gabe 7: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB
A (243)	**A A A A A A A A -**
B (70)	**A A A A A A A A B B B B -**
C (230)	**A A A A A A A A B B B B - - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
D (28)	**A A A A A A A A B B B B D - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
E (171)	**A A A A A A A A B B B B D - - - C C C C C C C C E E E E E E E E**
Free E	**A A A A A A A A B B B B D - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
Free B	**A A A A A A A A - - - - D - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
Free A	**- - - - - - - - - - - - D - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
Free D	**- - - - - - - - - - - - - - - - C C C C C C C C - - - - - - - -**
Free C	**- -**

Auf-

gabe 8: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB
A (342)	A A A A A A A A A A A A A A A A - - - - - - - - - - - - - - - -
B (100)	A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B - - - - - - - - - - - -
C (2)	A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B C - - - - - - - - - - -
D (15)	A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B C - - - - - - - - - - -
E (124)	A A A A A A A A A A A A A A A A B B B B C - - - E E E E - - - -
Free A	- - - - - - - - - - - - - - - - B B B B C - - - E E E E - - - -
Free E	- - - - - - - - - - - - - - - - B B B B C - - - - - - - - - - -
Free D	- - - - - - - - - - - - - - - - B B B B C - - - - - - - - - - -
Free B	- C - - - - - - - - - - -
Free C	- -

Auf-

gabe 9: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB																															
A (62)	A	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B (113)	A	A	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C (228)	A	A	-	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D (8)	A	A	D	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E (422)	A	A	D	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Free A	-	-	D	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Free D	-	-	-	-	B	B	B	B	C	C	C	C	C	C	C	C	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Free C	-	-	-	-	B	B	B	B	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Free B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E	E
Free E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Auf-

gabe 10: Buddy-Speicherverwaltung (1024 KB)

Simulator ↗

Verfolgen Sie die Zuweisung und Freigabe im Buddy-Verfahren mit einer anfänglichen Blockgröße von 1024 KB. Tragen Sie für jede Anforderung und Freigabe die Blockbelegungen in die Tabelle ein.

Initial	1024 KB
A (109)	**A A A A -**
B (212)	**A A A A - - - - B B B B B B B B - - - - - - - - - - - - - - - -**
C (241)	**A A A A - - - - B B B B B B B B C C C C C C C C - - - - - - - -**
D (53)	**A A A A D D - - B B B B B B B B C C C C C C C C - - - - - - - -**
E (190)	**A A A A D D - - B B B B B B B B C C C C C C C C E E E E E E E E**
Free C	**A A A A D D - - B B B B B B B B - - - - - - - - E E E E E E E E**
Free B	**A A A A D D - - - - - - - - - - - - - - - - - - E E E E E E E E**
Free E	**A A A A D D -**
Free A	**- - - - D D -**
Free D	**- -**