

Installation de Active Directory (AD DS) sur Windows Server 2022



Microsoft

Active Directory



Sommaire

1.	Qu'est-ce que Active Directory (AD DS).....	3
2.	Installation de Active Directory (AD DS)	4
3.	Configuration Active Directory	9
4.	Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory	14
a.	Ajout d'une UO.....	15
b.	Ajout d'un utilisateur	16

1. Qu'est ce que Active Directory (AD DS)

Le serveur Active Directory, également appelé AD, est un élément central dans l'infrastructure réseau des entreprises, développé par Microsoft. Il s'agit d'un annuaire LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) propriétaire. Un serveur Active Directory combine deux composants essentiels : un serveur LDAP et un serveur DNS (Domain Name System). Cette combinaison permet la gestion centralisée des comptes utilisateurs, des ressources et des politiques de sécurité au sein d'un environnement Windows. Explorons plus en détail les composants et les fonctionnalités clés de l'Active Directory.

Composants d'un Active Directory :

- Serveur LDAP : C'est le cœur de l'Active Directory. Il stocke les informations relatives aux utilisateurs, aux groupes, aux ordinateurs, aux imprimantes, et bien plus encore. Les données sont organisées de manière hiérarchique dans un arbre de répertoires.
- Serveur DNS : Le DNS est responsable de la résolution des noms d'hôtes en adresses IP. Dans un environnement AD, il joue un rôle vital en associant les noms des ordinateurs au système LDAP, permettant ainsi aux utilisateurs de se connecter en utilisant des noms d'utilisateur et de machine plutôt que des adresses IP.

Fonctionnalités clés de l'Active Directory :

- Centralisation des comptes utilisateurs : Cela signifie que les utilisateurs peuvent se connecter à n'importe quel ordinateur membre du domaine en utilisant leurs identifiants.
- Gestion des groupes : Les groupes facilitent la gestion des autorisations et des stratégies de sécurité. Ils regroupent des utilisateurs et des ordinateurs avec des droits et des autorisations similaires.
- Group Policy Objects (GPO) : Les GPO sont des règles de sécurité et de configuration qui peuvent être appliquées à des utilisateurs, des groupes ou des ordinateurs. Ils simplifient la gestion des paramètres et des restrictions au niveau du réseau.
- Sécurité renforcée : L'AD propose un large éventail de fonctionnalités de sécurité, telles que la gestion des stratégies de sécurité, le chiffrement des données et la gestion des autorisations.

En résumé, l'Active Directory est un élément fondamental pour la gestion des identités, l'authentification et l'autorisation dans les environnements d'entreprise. Il simplifie la gestion, renforce la sécurité et offre une intégration transparente avec d'autres produits Microsoft, faisant de lui un choix judicieux pour les entreprises souhaitant optimiser la gestion de leur infrastructure informatique.

2. Installation de Active Directory


Étape n°1 : Prérequis

Nous devons avoir une machine Windows serveur, avec une IP fixe et un nom de machine qui permet de l'identifier facilement, ainsi que son réseau fonctionnel.

Étape n°2 : Installation et configuration de l'Active Directory


Pour l'installation de l'Active Directory, nous devons ajouter un rôle, pour cela nous devons aller dans le gestionnaire de serveur

Cliquer sur "Ajouter des rôles et fonctionnalités"



Une fenêtre va s'ouvrir afin de sélectionner les rôles et fonctionnalités à ajouter sur l'AD.
Cliquer sur "Suivant"

Quelques informations à propos de Active Directory



*Il faut sélectionner "**Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**",
puis "**suivant**"*


The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le type d'installation'. On the left, there is a navigation pane with 'Type d'installation' selected. The main area contains two radio button options: 'Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité' (selected) and 'Installation des services Bureau à distance'. Below the first option is the text 'Configurez un serveur unique en ajoutant des rôles, des services de rôle et des fonctionnalités.' Below the second option is the text 'Installez les services de rôle nécessaires à l'infrastructure VDI (Virtual Desktop Infrastructure) pour déployer des bureaux basés sur des ordinateurs virtuels ou sur des sessions.' At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted with a mouse cursor. In the top right corner, it says 'SERVEUR DE DESTINATION SRV-DC01'.

Le nom du serveur et l'adresse IP préalablement configuré s'affichent ici.
Cliquer sur "**Suivant**"


The screenshot shows the 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités' window. The title bar says 'Assistant Ajout de rôles et de fonctionnalités'. The main title is 'Sélectionner le serveur de destination'. On the left, there is a navigation pane with 'Sélection du serveur' selected. The main area contains two radio button options: 'Sélectionner un serveur du pool de serveurs' (selected) and 'Sélectionner un disque dur virtuel'. Below the first option is the text 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below the second option is the text 'Sélectionnez le serveur ou le disque dur virtuel sur lequel installer des rôles et des fonctionnalités.' Below the first option is a table titled 'Pool de serveurs'. The table has three columns: 'Nom', 'Adresse IP', and 'Système d'exploitation'. There is one row with the following data: 'SRV-DC01', '192.168.121.1', and 'Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation'. Below the table, it says '1 ordinateur(s) trouvé(s)'. At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >', 'Installer', and 'Annuler'. The 'Suivant >' button is highlighted with a mouse cursor. In the top right corner, it says 'SERVEUR DE DESTINATION SRV-DC01'.

Nom	Adresse IP	Système d'exploitation
SRV-DC01	192.168.121.1	Microsoft Windows Server 2019 Standard Evaluation


On sélectionne uniquement le service **"AD DS"**, car le DNS est installé automatiquement en même temps.
Cliquer sur **"Ajouter des fonctionnalités"**




Après avoir sélectionné les **"Services AD DS"**, le rôle du Serveur est configuré.
Cliquer sur **"Suivant"**




Ayant aucune fonctionnalité à ajouter, on peut faire **"Suivant"**




On a une description du service et des recommandations, on peut faire **"Suivant"**



Récapitulatif ce qui va être installé, on peut cliquer sur "Installer"




Après avoir installé les services AD DS sur le Serveur, on a L'icone AD DS qui apparait sur le gestionnaire de serveur.



3. Configuration Active Directory


Une fois le service installé, nous devons promouvoir notre serveur en tant que contrôleur de domaine.



On se rend sur l'icône du drapeau avec un message d'erreur.

Cliquer sur "**Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**"

*On sélectionne "**Ajouter une nouvelle forêt**", puis on saisit la racine du nom de domaine
Puis cliquez sur "**Suivant**"*



*On saisit le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire.
Puis cliquer sur "**Suivant**"*

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2016
Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2016

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)
☒ Catalogue global (GC)
☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler

*Aucune zone de délégation n'existe, nous faisons donc "**Suivant**".*

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options DNS

Configuration de déploiement...
Options du contrôleur de...
Options DNS
Options supplémentaires
Chemins d'accès
Examiner les options
Vérification de la configur...
Installation
Résultats

Il est impossible de créer une délégation pour ce serveur DNS car la zone parente faisant autorité est introuvable ou elle n'exécute pas le serveur DNS Windows. Si vous procédez à l'intégration avec une infrastructure DNS... Afficher plus

Spécifier les options de délégation DNS

☐ Créer une délégation DNS

En savoir plus sur la délégation DNS

< Précédent Suivant > Installer Annuler


Aucune zone de délégation n'existe, nous faisons donc "Suivant"

The screenshot shows the 'Options supplémentaires' window of the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The left sidebar contains a list of steps: 'Configuration de déploiement...', 'Options du contrôleur de domaine...', 'Options DNS', 'Options supplémentaires' (highlighted), 'Chemins d'accès', 'Examiner les options', 'Vérification de la configuration...', 'Installation', and 'Résultats'. The main area is titled 'Options supplémentaires' and contains the instruction: 'Vérifiez le nom NetBIOS attribué au domaine et modifiez-le si nécessaire.' Below this, there is a text box labeled 'Le nom de domaine NetBIOS :' with the value 'SERVER-NATHAN' entered. At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a mouse cursor), 'Installer', and 'Annuler'. The top right corner shows 'SERVEUR CIBLE SRV-DC01'. A link 'En savoir plus sur d'autres options' is at the bottom left.


*Les choix des emplacements peuvent être laissés par défaut.
Cliquer ensuite sur .*

The screenshot shows the 'Chemins d'accès' window of the 'Assistant Configuration des services de domaine Active Directory'. The left sidebar is the same as the previous screenshot, with 'Chemins d'accès' highlighted. The main area is titled 'Chemins d'accès' and contains the instruction: 'Spécifier l'emplacement de la base de données AD DS, des fichiers journaux et de SYSVOL'. Below this, there are three text boxes with default paths: 'Dossier de la base de données : C:\Windows\NTDS', 'Dossier des fichiers journaux : C:\Windows\NTDS', and 'Dossier SYSVOL : C:\Windows\SYSVOL'. Each text box has a browse button ('...') to its right. At the bottom right, there are four buttons: '< Précédent', 'Suivant >' (highlighted with a mouse cursor), 'Installer', and 'Annuler'. The top right corner shows 'SERVEUR CIBLE SRV-DC01'. A link 'En savoir plus sur les chemins d'accès Active Directory' is at the bottom left.


Nous avons le récapitulatif de la configuration de notre AD.
Cliquez ensuite sur **"Suivant"**.



Un message indique que la configuration a donné satisfaction.
Nous pouvons donc installer notre Active Directory avec le bouton **"Installer"**. Le serveur va redémarrer.




L'ordinateur est ensuite redémarré automatiquement




Il est ensuite possible de se connecter en tant qu'administrateur du domaine et non plus en tant qu'administrateur local.

4. Utilisateurs et Ordinateurs Active Directory

Pour la gestion de nos utilisateurs et de nos ordinateurs présents dans le domaine, nous devons lancer l'utilitaire qui permet de les gérer.



Gestionnaire qui nous permet une gestion de notre domaine





a. Ajout d'une UO

Nous allons créer une UO, qui est une "**Unité d'organisation**" qui nous permet de créer une hiérarchie dans notre domaine et qui nous permet donc aussi de trier et ranger nos utilisateurs, ordinateur, partage, etc...


Nous allons créer notre "**Unité d'organisation**"

*Clique droit à la racine de notre domaine, puis "**Nouveau**" Nouveau et pour finir "**Unité d'organisation**"*



*Une fenêtre s'ouvre et nous permet de saisir le nom de notre "**UO**". Pour la créer cliquer sur "**OK**"*


Comme on peut le voir notre UO a été créer



b. Ajout d'un utilisateur

Nous allons créer un utilisateur, qui est "**compte utilisateur**" qui peut se connecter sur tout ordinateur ayant rejoint le domaine. Cela permet d'avoir des sessions identiques sur chaque poste du domaine. Pas besoin de créer la session d'un utilisateur sur chaque poste, le contrôleur de domaine le fait et met les modifications de session à jour automatiquement.

Nous allons donc créer notre "**Utilisateur**"



*Clique droit dans l'UO souhaité, puis "**Nouveau**" Nouveau et pour finir "**Utilisateur**"*

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : server-nathan.lan/Users

Prénom : Nathan Initiales :

Nom : Serror

Nom complet : Nathan Serror

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur : nseor| @server-nathan.lan

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) : SERVER-NATHAN\ nseor

< Précédent Suivant > Annuler

Nous devons saisir "**Nom**", "**prénom**" et le "**nom d'ouverture de session**". Puis cliquer sur "**Suivant**"

On saisit le mot de passe de notre utilisateur et on coche "**Le mot de passe n'expire jamais**". Puis cliquer sur "**Suivant**"

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : server-nathan.lan/Users

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

☐ L'utilisateur doit changer le mot de passe à la prochaine ouverture de session

☐ L'utilisateur ne peut pas changer de mot de passe

☒ Le mot de passe n'expire jamais

☐ Le compte est désactivé

< Précédent Suivant > Annuler

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : server-nathan.lan/Users

Quand vous cliquerez sur Terminer, l'objet suivant sera créé :

Nom complet : Nathan Serror


Nom de connexion de l'utilisateur : nseor@server-nathan.lan

Le mot de passe n'expire jamais.

< Précédent Terminer Annuler

Nous avons un récapitulatif de notre utilisateur. Nous pouvons quitter en cliquant sur "**Terminer**"

Notre utilisateur existe bien dans l'UO



**L'installation de Active Directory (AD DS) sur
Windows Server est terminé !**