## Zgłoszenia błędów

Przedstawiam moje trzy zgłoszenia błędu, testowałam aplikację SMYK oraz stronę internetową na urządzeniu mobilnym.

Tytuł: Strona nie sortuje według najlepszej oceny.


**Środowisko**: Samsung Galaxy M13/Android 13 przeglądarka Google chrome **Kroki reprodukcji** 

- 1. Otwórz stronę <a href="https://smyk.com">https://smyk.com</a>
- 2. Kliknij "ubrania i buty dla dzieci".
- 3. Kliknij "dziewczynka 0-2 lata".
- 4. Kliknij "sortuj".
- 5. Wybierz "ocena malejąco".
- 6. Przeskroluj w dół.
- 7. Kliknij "następna" //Przejdź na następną stonę
- 8. Zjedź trochę niżej // Aż do pojawienia się produktu: Bezrękawnik dziewczęcy miętowy pinokio

**Zachowanie oczekiwane**: Produkty będą się pokazywać od tych z największą ilością gwiazdek do tych z najmniejszą ilością gwiazdek.

**Zachowanie rzeczywiste**: Produkt z mniejszą ilością gwiazdek pojawił się przed tym z większą ilością gwiazdek.

Ważność błędu: średni
Priorytet błędy: normalny
Kategoria błędu : funkcjonalny
Powtarzalność: za każdym razem



Tytuł: Aplikacja nie sortuje według ceny,

Środowisko: Samsung Galaxy M13/Android 13 wersja aplikacji: 2.10

## Kroki reprodukcji


- 1. Otwórz aplikację SMYK
- 2. Dotknij "Ubrania i buty"
- 3. Wybierz "Dziewczynka 0-2 lata"
- 4. Dotknij Sortowanie (lewy górny róg ekranu)
- 5. Dotknij "Cenie rosnaco"
- 6. Zjedź trochę w dół

**Zachowanie oczekiwane**: Aplikacja będzie pokazywała produkty od tych z najmnijeszą ceną do tych z najwyższą ceną.

**Zachowanie rzeczywiste**: Produkt z wyższą ceną pojawia się przed produktem z ceną niższą.

Dodatkowa informacja: Na stronie cena tego produktu jest inna niż w aplikacji.

Ważność błędu: średni
Priorytet błędy: normalny
Kategoria błędu : funkcjonalny
Powtarzalność: za każdym razem




**Tytuł**: Strona nie chowa automatycznie rozwinięcia sortuj. **Środowisko**: Samsung Galaxy M13/Android 13 przeglądarka Google chrome **Kroki reprodukcji** 

- 1. Otwórz stronę <a href="https://smyk.com">https://smyk.com</a>
- 2. Kliknij "ubrania i buty dla dzieci".
- 3. Kliknij "dziewczynka 0-2 lata".
- 4. Kliknij "sortuj".
- 5. Wybierz rodzaj sortowania.

**Zachowanie oczekiwane**: Po kliknięciu sortowania, strona powinna się przeładować, a samo rozwinięcie automatycznie zniknąć

**Zachowanie rzeczywiste**: Po kliknięciu sortowania, strona się przeładuje, a samo rozwinięcie zostaje. Tj trzeba schować rozwinięcie.

Ważność błędu: średni Priorytet błędy: normalny Kategoria błędu : funkcjonalny Powtarzalność: za każdym razem



**Tytuł**: Aplikacja po zmianie hasła funkcjonuje na starym haśle - nie wymaga podania nowego hasła.

**Środowisko**: Samsung Galaxy M13/Android 13 przeglądarka Google chrome/Aplikacja 2.10 **Kroki reprodukcji** 

- 1. Otwórz aplikacje Smyk
- 2. Dotknij "Moje konto"
- 3. Dotknij "zaloguj sie"
- 4. Wypełnij formularz logowania, poprawnymi danymi
- 5. Kliknij "Zaloguj się"
- 6. Dotknij "moje konto"
- 7. Dotknij "ustawienia"
- 8. Dotknij "moje dane"
- 9. Dotknij "Zmień hasło"
- 10. Wpisz adres email
- 11. Otwórz e maila aplikacja do obsługi e maila
- 12. Kliknij resetuj hasło
- 13. Wpisz nowe hasło //Tutaj zostajemy przeniesieni na stronę internetową przeglądrka chrome
- 14. Dotknij Ustaw nowe hasło // Tutaj jesteśmy na stronie internetowej przeglądarka Chrome
- 15. Zaloguj się ponownie // Tutaj jesteśmy na stronie internetowej przeglądarka Chrome
- 16. Wyloguj się // Tutaj jesteśmy na stronie internetowej przeglądarka Chrome
- 17. Zamknij przeglądarkę
- 18. Otwórz aplikację

Zachowanie oczekiwane: Po otworzeniu, aplikacja wymusi na nas podania nowego hasła.

**Zachowanie rzeczywiste**: Aplikacja działa używając starych danych.Dopiero po jakimś czasie aplikacja automatycznie wylogowuje. Aplikacja nie robi tego w jednym czasie

Ważność błędu: średni Priorytet błędy: normalny Kategoria błędu : funkcjonalny Powtarzalność: za każdym razem