МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляция, отладка, и выполнение программ на языке Ассемблера.

Студент гр. 0383	 Пенкин М.В.
Преподаватель	 Ефремов М.А

Санкт-Петербург

Цель работы.

Изучить работу программ hello1.asm и hello2.asm, выводящих на экран текст сообщения, с помощью отладчика. Представить протокол с фиксацией всех выполняемых действий и полученных результатов. Сравнить результаты прогона программ в отладчике и объяснить различия в программах.

Задание.

Часть 1

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, а в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
 - используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
 - 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки > masm hello1.asm с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.
- 5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки > link hello1.obj с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

- 6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки > hello1.exe убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.
- 7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды > afd hello1.exe.

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Обычные команды выполняются по F1 (Step), а вызовы обработчиков прерываний (Int) - по F2 (StepProc), чтобы не входить внутрь обработчика прерываний. Продвижение по сегментам экранной формы отладчика выполняется с помощью клавиш F7 — F10 (up, down, left, right). Перезапуск программы в отладчике выполняется клавишей F3 (Retrieve). Выход из отладчика - по команде Quit.

Часть 2

Выполнить пункты 1 - 7 части 1 настоящего задания применительно к программе hello2.asm, приведенной в каталоге Задания, которая выводит на экран приветствие пользователя с помощью процедуры WriteMsg, а также использует полное определение сегментов. Сравнить результаты прогона под управлением отладчика программ hello1 и hello2 и объяснить различия в размещении сегментов.

Выполнение работы.

Начальное содержимое сегментных регистров (CS) = 1A05, (DS) = 19F5, (ES) = 19F5 и (SS) = 1A0A.

Таблица 1. Протокол выполнения программы hello1

	~		Содержимое регист	ров и ячеек памяти
Адрес команды	Символиче ский код команды	16-ричный код команды	До выполнения	После выполнения

0010	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0010	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0013
0013	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (IP) = 0013	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0015
0015	mov dx, 0000	BA0000	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0015	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0018
0018	mov ah, 09	B409	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 0018	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001A
001A	int 21	CD21	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001A	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001C
001C	mov ah, 4C	B44C	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001C	(AX) = 4C07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001E
001E	int 21	CD21	(AX) = 4C07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (IP) = 001E	Программа завершилась

Таблица 2. Протокол выполнения программы hello2

	_		Содержимое регист	ров и ячеек памяти
Адрес команды	Символическ ий код команды	16-ричны й код команды	До выполнения	После выполнения
0005	push ds	1E	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5

			(SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0018 (IP) = 0005	(SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0016 (IP) = 0006
0006	sub ax, ax	2BC0	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0016 (IP) = 0006	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0016 (IP) = 0008
0008	push ax	50	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0016 (IP) = 0008	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0009
0009	mov ax, 1A07	B8071A	(AX) = 0000 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0009	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 000C
000C	mov ds, ax	8ED8	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 19F5 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 000C	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 000E
000E	mov dx, 0000	BA0000	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 000E	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0011
0011	call 0000	E8ECFF	(AX) = 1A07	(AX) = 1A07

			(DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0011	(DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0000
0000	mov ah 09	B409	(AX) = 1A07 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0002
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907 $(DX) = 0000$ $(DS) = 1A07$ $(SS) = 1A05$ $(CS) = 1A0A$ $(SP) = 0012$ $(IP) = 0002$	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0004
0004	ret	СЗ	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0004	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0014
0014	mov dx, 0010	BA1000	(AX) = 0907 (DX) = 0000 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0014	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0017
0017	call 0000	E8E6FF	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 0017	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0000

	l		I	
0000	mov ah, 09	B409	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0000	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A SP) = 0012 (IP) = 0002
0002	int 21	CD21	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A SP) = 0012 (IP) = 0002	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0004
0004	ret	СЗ	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0012 (IP) = 0004	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 001A
001A	ret far	СВ	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 1A0A (SP) = 0014 (IP) = 001A	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0000
0000	int 20	CD20	(AX) = 0907 (DX) = 0010 (DS) = 1A07 (SS) = 1A05 (CS) = 19F5 (SP) = 0018 (IP) = 0000	Программа завершилась

Тексты исходных файлов программ см. в приложении А.

Тексты файлов диагностических сообщений см. в приложении Б.

Выводы.

В ходе лабораторной работы ознакомились с эмулятором DOSBox, научились работать с отладчиком AFD Pro и рассмотрели простейшие программы на языке ассемблера. Был рассмотрен базовый синтаксис языка и изучены разные подходы к реализации задания, в данном случае — печати строки.

Приложение А

ТЕКСТЫ ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ ПРОГРАММ

Название файла: hello1.asm

```
; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
                  пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
                  (номер 09 прерывание 21h), которая:
                   - обеспечивает вывод на экран строки символов,
                     заканчивающейся знаком "$";
                   - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
                     а в регистре dx - смещения адреса выводимой
                     строки;
                   - использует регистр ах и не сохраняет его
                     содержимое.
************
       DOSSEG
                                                  ; Задание сегментов
под ДОС
        .MODEL SMALL
                                                            ; Модель
памяти-SMALL (Малая)
        .STACK 100h
                                                   ; Отвести под Стек
256 байт
        .DATA
                                                   ; Начало сегмента
данных
    Greeting LABEL BYTE
                                                             ; Текст
приветствия
       DB 'Bac приветствует ст.гр.0383 - Пенкин М.В.',13,10,'$'
                                           ; Начало сегмента кода
        mov ax, @data
                                               ; Загрузка в DS адреса
начала
       mov ds, ax
                                            ; сегмента данных
       mov dx, OFFSET Greeting
                                            ; Загрузка в dx смещения
                                                     ; адреса текста
приветствия
     DisplayGreeting:
                                               ; # функции ДОС печати
        mov ah, 9
строки
        int 21h
                                                    ; вывод на экран
приветствия
        mov ah, 4ch
                                                     ; # функции ДОС
завершения программы
       int 21h
                                             ; завершение программы и
выход в ДОС
       END;
```

Название файла: hello2.asm

```
HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине
"Архитектура компьютера"
; Программа использует процедуру для печати строки
;
; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
```

```
EOFLine EQU '$'
                        ; Определение символьной константы
                             "Конец строки"
; Стек программы
ASSUME CS:CODE, SS:AStack
AStack
          SEGMENT STACK
          DW 12 DUP(?) ; Отводится 12 слов памяти
        ENDS
AStack
; Данные программы
DATA SEGMENT
; Директивы описания данных
          DB 'Hello Worlds!', OAH, ODH, EOFLine
GREETING DB 'Student from 4350 - $'
DATA
        ENDS
; Код программы
CODE
         SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
          mov AH, 9
          int 21h ; Вызов функции DOS по прерыванию
          ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
         PROC FAR
          push DS
                        ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
          sub AX, AX ; > для последующего восстановления по push AX ; / команде ret, завершающей процедуру.
          mov AX, DATA
                                   ; Загрузка сегментного
                                   ; регистра данных.
          mov DS, AX
          mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
          call WriteMsg
                                   ; строки приветствия.
          mov DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй
          call WriteMsq
                                   ; строки приветствия.
                                    ; Выход в DOS по команде,
          ret
                                        ; находящейся в 1-ом слове
        ENDP
Main
CODE
         ENDS
         END Main
```

PSP.

10

Приложение Б

Тексты файлов диагностических сообщений

Название файла: hello1.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/12/21 20:18:55

Page 1-1

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной прогр
аммы лаб.раб. N1
             по дисциплине "Архитектура комп
ьютера"
******
; Назначение: Программа формирует и выводит на
экран приветствие
           пользователя с помощью функции ДО
С "Вывод строки"
           (номер 09 прерывание 21h), котора
я:
            - обеспечивает вывод на экран ст
роки символов,
             заканчивающейся знаком "$";
            - требует задания в регистре ah
номера функции=09h,
              а в регистре dx - смещения а
дреса выводимой
              строки;
;
            - использует регистр ах и не
сохраняет его
              содержимое.
*****
  DOSSEG
; Задание сегментов под ДОС
  .MODEL SMALL
; Модель памяти-SMALL(Малая)
  .STACK 100h
; Отвести под Стек 256 байт
```

.DATA

						.DATA								
						; Начало	сегі	мента	данных					
0000						Greeting	LAI	BEL	BYTE					
						; Текст	при	ветст	вия					
0000 M.B	82	A0	E1	20	AF	ΕO	DB	'Bac	приветст	вует	ст.гр.	0383	- Пеня	кин
						.',13,10,	, '\$'							
	A8	A2	A5	E2	E1	E2								
				E2										
				ΕO										
				20										
				AA										
			2E	82	2E	0 D								
	0A	24												
						.CODE						;	Начал	
	- 0					о сегмент								
0000 Загр	В8		I	3					@data					;
						узка в DS		-						
0003 сегм	8E	D8					mov	ds,	ax					;
						ента данн								
0005 Загр	BA	000	00 I	3			mov	dx,	OFFSET	Greet	ing			;
						узка в dx	K CM	ещени	Я					
Micros 20:18:		(R) M	acr	0 <i>I</i>	Assembler	Ver	sion	5.10				9/12/	/21
1-2													Pá	age
1 2														
												;	адрес	
						а текста	приі	ветст	вия				_	
0008						DisplayGı	reet:	ing:						
0008	В4	09					mov	ah,	9				;	; #
ФЛ														
						нкции ДОО	С печ	чати	строки					
A000	CD	21					int	21h						;
вывод														
0.000	D 4	4.0				на экран								
ФУ 000С	В4	4 C						ah,					;	; #
0.0.0=	~-	0.1				нкции ДОО		_		раммы				
000Е завер	CD	21					int	21h						;
						шение про	ограг	и имм	выход в	ДОС				

END

Microsoft	(R)	Macro	Assembler	Version	5.10
20:18:55					

9/12/21

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Class	Length Align Combine
DGROUP	GROUP 002C WORD PUBLIC 'DATA' 0100 PARA STACK'STACK' 0010 WORD PUBLIC 'CODE'
Symbols:	
N a m e	Type Value Attr
DISPLAYGREETING	L NEAR 0008 _TEXT
GREETING	L BYTE 0000 _DATA
@CODE	TEXT _TEXT TEXT 0 TEXT 0101h TEXT 0 TEXT hello1 TEXT 510

- 33 Source Lines
- 33 Total Lines
- 19 Symbols

47992 + 461315 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors

Название файла: hello2.lst

```
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                                           9/2/21
11:22:44
                                                             Page
1-1
                   ; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по
                   дисциплине "Архитектура компьютера"
                            Программа использует процедуру для п
                   ечати строки
                        ТЕКСТ ПРОГРАММЫ
= 0024
                       EOFLine EQU '$'
                                             ; Определение
символь
                   ной константы
                                           ; "Конец строки"
                   ; Стек программы
                   ASSUME CS:CODE, SS:AStack
0000
                   AStack SEGMENT STACK
0000 0000[
                                   DW 12 DUP(?) ; Отводится 12
слов п
                   амяти
       3333
              ]
 0018
                  AStack ENDS
                   ; Данные программы
 0000
                   DATA SEGMENT
                   ; Директивы описания данных
 0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO
                                      DB 'Hello Worlds!', OAH,
ODH, EOFLine
```

0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 4350 - \$'

57 6F 72 6C 64 73

74 20 66 72 6F 6D 20 34 33 35 30 20

21 OA OD 24

0005	2D 2	0 24							
0025			DATA	ENDS					
			; Код проз	граммы	I				
0000			CODE	SEGME	INT				
			; Процедур	ра печ	ати ст	роки			
0000			WriteMsg	PROC	NEAR				
0000	В4 0	9			mov	AH,9			
0002	CD 2	1			int	21h	; Вызов	функции DOS	ПО
пре									
			рыванию						
0004	C3			ret					
0005			WriteMsg	ENDP					
			; Головная	иодп в	цедура				
0005			Main	PROC	FAR				
0005	1E			push	DS	; \	Сохран	ение адреса	
			начала PSI	Рвст	еке				
0006	2B C	0				sub	AX,AX	; >	цля
послед									
		R) Macro	Assembler	Versi	on 5.1	. 0		9/2	/21
11:22:	44								
								D	
1-2								P	age
1-2								P	age
1-2								P	age
1-2			ОССТАНОВЛ	ения п	10			P	age
	50		осстановл			:/	команп		age
1-2	50			push	AX	;/	команд	P e ret, завер	age
0008		R	осстановле	push	AX Dy.				
0008	В8	R		push	AX Dy.		команд К, DATA		age ;
0008	В8	R		push оцедур	AX Dy.				
0008 0009 Загруз	В8		шающей про	push оцедур	AX Dy. mo	v AX	K,DATA		;
0008 0009 Загруз	В8 - - ка 8Е D		шающей про	push оцедур	AX Dy. mo		K,DATA		
0008 0009 Загруз 000С	В8 - - ка 8Е D		шающей про	push оцедур	AX Dy. mo	v AX	K,DATA		;
0008 0009 Загруз 000С регист	В8 - - ка 8Е D	8	шающей про	push оцедур	AX Dy. mo	v AX	K, DATA		;
0008 0009 Загруз 000С регист	В8 — ка 8Е D ра	8	шающей про	push оцедур	AX Dy. mo mo	v AX	K, DATA	e ret, завер	;
0008 0009 Загруз 000С регист	В8 — ка 8Е D ра	8	шающей про	push оцедур го	AX Dy. mo mo	v AX	K, DATA	e ret, завер	;
0008 0009 Загруз 000С регист 000Е на	В8 — ка 8Е D ра	8 000 R	шающей про	push оцедур го	AX Py . mo mo mov	v AX	K,DATA S,AX OFFSET H	e ret, завер	;
0008 0009 Загруз 000С регист 000Е на	В8 — ка 8Е D ра ВА О	8 000 R	шающей про сегментно: данных.	push оцедур го	AX Py . mo mo mov	v AX	K,DATA S,AX OFFSET H	e ret, завер ELLO ; Вы	;
0008 0009 Загруз 000С регист 000Е на 0011	B8	8 000 R 000 R	шающей про	push оцедур го	AX y. mo mo call	v AX v DS DX, C	K,DATA S,AX OFFSET H	e ret, завер ELLO ; Вы ; стр	; ; вод оки
0008 0009 Загруз 000С регист 000Е на 0011	В8 — ка 8Е D ра ВА О	8 000 R 000 R	шающей про сегментно: данных.	push оцедур го	AX Py . mo mo mov	v AX v DS DX, C	K,DATA S,AX OFFSET H	e ret, завер ELLO ; Вы	; ; вод оки

экран второй

0017 E8 0000 R пр	call WriteMsg	; строки
иветствия		
001A CB	ret	; Выход в D
OS по кома		, -11
	,	; находящей
CG B 1-0M	слове PSP.	, 1101104/14011
001B Main	ENDP	
001B CODE	ENDS	
001P CODE		
Microsoft (D) Macro Accomblan	END Main	0/2/21
Microsoft (R) Macro Assembler 11:22:44	version 5.10	9/2/21
11.22.11		
		Symbols-1
		5 y 110013 1
Commonts and Chauses		
Segments and Groups:		
		0 1 1
Name Class	Length Alig	n Combine
Class		
а спаси	. 0018 PARA STACK	
ASTACK		
CODE	. 001B PARA NONE	
DATA	. 0025 PARA NONE	
Symbols:		
N a m e	Type Value	Attr
EOFLINE	. NUMBER 0024	
GREETING	. L BYTE 0010	DATA
HELLO	. L BYTE 0000	DATA
MAIN	. F PROC 0005	CODE Length =
0016		
WRITEMSG	. N PROC 0000	CODE Length =
0005		
0.00	mn 0101:	
@CPU		
@FILENAME		
@VERSION	. TEXT 510	

- 52 Source Lines
- 52 Total Lines
- 13 Symbols

47978 + 461297 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- O Severe Errors