МИНОБРНАУКИ РОССИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем»

Тема: Трансляции, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера

Студент гр. 1303	 Чубан Д.В.
Преподаватель	Ефремов М.А

Санкт-Петербург

2022

Цель работы.

Изучить и применить на практике трансляцию, отладку и выполнение программ на языке Асемблера.

Задание.

1. Просмотреть программу hello1.asm, которая формирует и выводит на экран приветствие пользователя с помощью функции ОС MSDOS, вызываемой через прерывание с номером 21H (команда Int 21h).

Выполняемые функцией действия и задаваемые ей параметры - следующие:

- обеспечивается вывод на экран строки символов, заканчивающейся знаком "\$";
- требуется задание в регистре ah номера функции, равного 09h, a в регистре dx смещения адреса выводимой строки;
- используется регистр ах и не сохраняется его содержимое.
- 2. Разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.
- 3. Загрузить файл hello1.asm из каталога Задания в каталог Masm.
- 4. Протранслировать программу с помощью строки

> masm hello1 asm

с созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

5. Скомпоновать загрузочный модуль с помощью строки

> link hello1.obj

с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe.

6. Выполнить программу в автоматическом режиме путем набора строки

> hello1.exe

убедиться в корректности ее работы и зафиксировать результат выполнения в протоколе.

7. Запустить выполнение программы под управлением отладчика с помощью команды

> afd hello1.exe

Записать начальное содержимое сегментных регистров CS, DS, ES и SS. Выполнить программу в пошаговом режиме с фиксацией используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1, и подписаны преподавателем.

Адрес Команды	Символически й	16-ричный код команды	Содержимое регистров и ячеек памяти		
Команды	код команды		до выполнения	После выполнения	
0003	Mov DS, AX	8E D8	(AX) = 2D87	(AX) = 2D87	
			(DS) = 2D75 (IP) = 0003	(DS) = 2D87 (IP) = 0005	

Выполнение работы.

Часть 1:

- 1. В текстовом редакторе была просмотрен код программы hello1.asm
- 2. Строка приветствие была преобразована в соответствии с моими личными данными, каждый сегмент программы был разобран.
- 3. Файл hello1.asm был загружен в папку DOSBOX в эмуляторе MS-DOS

4. Программа была протранслированна с помощью команды:

> masm hello1.asm

5. Скомпонован загрузочный модуль с созданием карты памяти и исполняемого файла hello1.exe. с помощью строки:

> link hello1.obj

6. Программа выполнена в автоматическом режиме путем набора строки:

> hello1.exe

C:\TOOLS>hello1.exe Вас приветствует ст.гр.1303 —Чубан Д.В.

Программа выполнена корректно

- 7. Программа была запущена под управлением отладчика AFDPRO:
- > afdpro hello1.exe

Начальные значения регистров:

CS = 1A05

DS = 19F5

ES = 19F5

SS = 1A0A

Адрес команды	Символический	16-ричный код команды	Содержимое регистров памяти		
	код команды		До выполнения	После выполнения	
0010	mov ax, 1a07	b8071a	ax = 0000 ip = 0010	ax = 1a07 ip = 0013	
0013	mov ds, ax	8ed8	ds = 19f5 ip = 0013	ds = 1a07 ip = 0015	

0015	mov dx, 0000	ba0000	ip = 0015	ip = 0018
0018	mov ah, 09	b409	ax = 1a07 ip = 0018	ax = 0907 ip = 001a
001a	int 21	cd21	ip = 001a	ip = 001c
001c	mov ah, 4c	b44c	ax = 0907 ip = 001c	ax = 4c07 ip = 001e
001e	int 21	cd21	ax = 4c07 ip = 001e	ax = 0000 ip = 0010

Часть 2.

- 1. В текстовом редакторе была просмотрен код программы hello2.asm2
- 2. Строка приветствие была преобразована в соответствии с моими личными данными, каждый сегмент программы был разобран.
- 3. Файл hello2.asm был загружен в папку DOSBOX в эмуляторе MS-DOS
 - 4. Программа была протранслированна с помощью команды:

> masm hello2.asm

5. Скомпонован загрузочный модуль с созданием карты памяти и исполняемого файла hello2.exe. с помощью строки:

> link hello2.obj

6. Программа выполнена в автоматическом режиме путем набора строки:

> hello2.exe

C:\TOOLS>hello2.exe Hello Worlds! Student from 1303 — Chuban Dmitry

Программа выполнена корректно

7. Программа была запущена под управлением отладчика AFDPRO:

> afdpro hello2.exe

Начальные значения регистров:

CS = 1A0A

DS = 19F5

ES = 19F5

SS = 1A05

Адрес команды	Символический код команды	16-ричный код	Содержимое регистров памяти		
		команды	До выполнения	После выполнения	
0005	push ds	1e	sp = 0018 ip = 0005 stack +0 = 0000	sp = 0016 ip = 0006 stack +0 = 19f5	
0006	sub ax, ax	2bc0	ip = 0006	ip = 0008	
0008	push ax	50	ip = 0008 sp = 0016 stack +0 = 19f5 stack +2 = 0000	ip = 0009 sp = 0014 stack +0 = 0000 stack +2 = 19f5	
0009	mov ax, 1a07	b8071a	ax = 0000 ip = 0009	ax = 1a07 ip = 000c	
000c	mov ds, ax	8ed8	ds = 19f5 ip = 000c	ds = 1a07 ip = 000e	
000e	mov dx, 0000	ba0000	ip = 000e	ip = 0011	
0011	call 0000	e8ecff	ax = 1a07 ip = 0011	ax = 0907 ip = 0014	
0014	mov dx, 0010	ba1000	ip = 0014 dx = 0000	ip = 0017 dx = 0010	
0017	call 0000	e8e6ff	ip = 0017	ip = 001a	
001a	ret far	cb	sp = 0014 cs = 1a0b ip = 001a stack +2 = 19f5	sp = 0018 cs = 19f5 ip = 0000 stack +2 = 0000	
0000	int 21	cd20	ip = 0000 ax = 0907	ip = 0005 ax = 0000	

	cx = 007b dx = 0010 cs = 19f5 ds = 1a07	cx = 0000 dx = 0000 cs = 1a0b ds = 19f5
--	--	--

Выводы.

В ходе выполнения работы нам удалось ознакомиться с трансляцией, линковкой и выполнением двух программ на языке Ассемблер. Также обе программы были успешно запущены и протестированы.

Приложение А

Файл hello1.asm:

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1
        по дисциплине "Архитектура компьютера"
 ************************
Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие
       пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"
       (номер 09 прерывание 21h), которая:
       - обеспечивает вывод на экран строки символов,
        заканчивающейся знаком "$":
       - требует задания в регистре ah номера функции=09h,
        а в регистре dx - смещения адреса выводимой
        строки;
       - использует регистр ах и не сохраняет его
        содержимое.
***********************
 DOSSEG
                            ; Задание сегментов под ДОС
 .MODEL SMALL
                                ; Модель памяти-SMALL(Малая)
 .STACK 100h
                             ; Отвести под Стек 256 байт
 .DATA
                          ; Начало сегмента данных
Greeting LABEL BYTE
                                  ; Текст приветствия
 DB 'Вас приветствует ст.гр. 1303 – Чубан Д.В.', 13, 10, '$'
 CODE
                       ; Начало сегмента кода
                          ; Загрузка в DS адреса начала
 mov ax, @data
 mov ds, ax
                        ; сегмента данных
 mov dx, OFFSET Greeting
                               ; Загрузка в dx смещения
                    ; адреса текста приветствия
DisplayGreeting:
 mov ah, 9
                        ; # функции ДОС печати строки
 int 21h
                      ; вывод на экран приветствия
                         ; # функции ДОС завершения программы
 mov ah, 4ch
 int 21h
                      ; завершение программы и выход в ДОС
 END
```

Файл list1.lst:

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/21/22 13:22:59

Page 1-1

```
; HELLO1.ASM - упрощенная версия учебной прогр
аммы лаб.раб. N1
      по дисциплине "Архитектура комп
ьютера"
*******
; Назначение: Программа формирует и выводит на
экран приветствие
      пользователя с помощью функции ДО
С "Вывод строки"
      (номер 09 прерывание 21h), котора
я:
      - обеспечивает вывод на экран ст
роки символов,
       заканчивающейся знаком "$";
      - требует задания в регистре ah
номера функции=09h,
       а в регистре dx - смещения а
дреса выводимой
       строки;
      - использует регистр ах и не
сохраняет его
       содержимое.
*******
```

DOSSEG

; Задание сегментов под ДОС .MODEL SMALL ; Модель памяти-SMALL(Малая) .STACK 100h ; Отвести под Стек 256 байт .DATA ; Начало сегмента данных 0000 Greeting LABEL BYTE ; Текст приветствия DB 'Вас приветствует ст.гр.1303 -Чубан Д.В.' 0000 82 A0 E1 20 AF E0 ,13,10,'\$' A8 A2 A5 E2 E1 E2 A2 E3 A5 E2 20 E1 E2 2E A3 E0 2E 31 33 30 33 20 2D 97 E3 A1 A0 AD 20 84 2E 82 2E 0D 0A 24 .CODE ; Начал о сегмента кода ; Загр 0000 B8 ---- R mov ax, @data узка в DS адреса начала 0003 8E D8 mov ds, ax ; сегм ента данных mov dx, OFFSET Greeting 0005 BA 0000 R ; Загр узка в dx смещения ; адрес Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 13:22:59

Page

1-2

а текста приветствия

0008 DisplayGreeting:

0008 B4 09 mov ah, 9 ; # φy

нкции ДОС печати строки

000A CD 21 int 21h ; вывод

на экран приветствия

000C B4 4C mov ah, 4ch ; # φy

нкции ДОС завершения программы

000E CD 21 int 21h ; завер

шение программы и выход в ДОС

END

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10

9/21/22 13:22:59

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e Length AlignCombine Class

DGROUP GROUP

STACK 0100 PARA STACK 'STACK'

_TEXT 0010 WORD PUBLIC 'CODE'

Symbols:

N a m e Type Value Attr

DISPLAYGREETING L NEAR 0008 TEXT

GREETING L BYTE 0000 DATA

@CODE TEXT _TEXT

@CODESIZE TEXT 0

@CPU TEXT 0101h

@DATASIZE TEXT 0

@FILENAME TEXT hello1

@VERSION TEXT 510

33 Source Lines

33 Total Lines

19 Symbols

47998 + 461309 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe Errors

ПРИЛОЖЕНИЕ В

```
Файл hello2.asm:
```

; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине "Архитектура компьютера"

; Программа использует процедуру для печати строки

,

; ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

EOFLine EQU '\$' ; Определение символьной константы ; "Конец строки"

; Стек программы

ASSUME CS:CODE, SS:AStack

AStack SEGMENT STACK

DW 12 DUP("!") ; Отводится 12 слов памяти

AStack ENDS

; Данные программы

DATA SEGMENT

; Директивы описания данных

HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH, 0DH,EOFLine GREETING DB 'Student from 1303 - Чубан Д.В.\$' DATA ENDS

; Код программы

```
CODE
        SEGMENT
; Процедура печати строки
WriteMsg PROC NEAR
     mov AH,9
     int 21h; Вызов функции DOS по прерыванию
     ret
WriteMsg ENDP
; Головная процедура
Main
       PROC FAR
              ;\ Сохранение адреса начала PSP в стеке
     sub AX,AX ; > для последующего восстановления по
     push AX
                ;/ команде ret, завершающей процедуру.
     mov AX,DATA
                         ; Загрузка сегментного
                        ; регистра данных.
     mov DS,AX
     mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод на экран первой
     call WriteMsg
                       ; строки приветствия.
     mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй
     call WriteMsg
                       ; строки приветствия.
                   ; Выход в DOS по команде,
     ret
                  ; находящейся в 1-ом слове PSP.
Main
       ENDP
CODE
        ENDS
     END Main
Файл list2.asm:
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10
                                              9/21/22 13:56:33
                               Page 1-1
```

; HELLO2 - Учебная программа N2 лаб.раб.#1 по дисциплине " рхитектура компьютера" Программа использу т процедуру для печати ст роки ТЕКСТ ПРОГРАММЫ EOFLine EQU '\$' = 0024; Определен е символьной константы "Конец с роки" ; Стек программы ASSUME CS:CODE, SS:AStack 0000 AStack SEGMENT STACK 0000 000C[DW 12 DUP('!') ; Отводитс 12 слов памяти 0021] 0018 AStack ENDS ; Данные программы

; Директивы описания данн

ЫΧ

0000 48 65 6C 6C 6F 20 HELLO DB 'Hello Worlds!', 0AH,

0DH,EOFLine

57 6F 72 6C 64 73

21 0A 0D 24

0010 53 74 75 64 65 6E GREETING DB 'Student from 1303 - Chuban Dmitry

\$'

74 20 66 72 6F 6D

20 31 33 30 33 20

2D 20 43 68 75 62

61 6E 20 44 6D 69

74 72 79 24

0032 DATA ENDS

; Код программы

0000 CODE SEGMENT

; Процедура печати строки

0000 WriteMsg PROC NEAR

0000 B4 09 mov AH,9

0002 CD 21 int 21h; Вызов функции

DOS по прерыванию

0004 C3 ret

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 13:56:33

Page 1-2

0005 WriteMsg ENDP ; Головная процедура 0005 PROC FAR Main push DS ;\ Сохранени 0005 1E е адреса начала PSP в стеке 0006 2B C0 sub AX, AX ; > для послед ующего восстановления по 0008 50 push AX ;/ команде ret , завершающей процедуру. 0009 B8 ---- R mov AX,DATA ; Загру зка сегментного 000C 8E D8 mov DS,AX ; регис тра данных. mov DX, OFFSET HELLO ; Вывод 000E BA 0000 R на экран первой call WriteMsg ; строк 0011 E8 0000 R и приветствия. 0014 BA 0010 R mov DX, OFFSET GREETING; Вывод на экран второй call WriteMsg ; строк 0017 E8 0000 R и приветствия. 001A CB ; Выход ret в DOS по команде, ; наход

ящейся в 1-ом слове PSP.

001B Main ENDP
001B CODE ENDS
END Main
Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10 9/21/22 13:56:33
Symbols-1

Segments and Groups:

	N a m e	Lengt	h	Align	Comb	ine Class
CODE		001B	PARA		NONI NONI	_

Symbols:			
N a m e Type V	Value Attr		
EOFLINE N	NUMBER	0024	
GREETING L	L BYTE	0010 DATA	
HELLO L	L BYTE	0000 DATA	
MAIN F PROC	C 0005	CODE L	ength = 0016
WRITEMSG N	N PROC	0000 CODE	Length = 0005

@CPU	TEXT	0101h
@FILENAME	TEXT	hello2
@VERSION	TEXT	510

- 52 Source Lines
- 52 Total Lines
- 13 Symbols

48006 + 459254 Bytes symbol space free

- 0 Warning Errors
- 0 Severe Errors