


Consulta a múltiples Tablas

- La operación JOIN y UNION permite mostrar columnas de varias tablas como si se tratase de una sola tabla, combinando entre sí los registros relacionados.



LEFT JOIN

- La sentencia **LEFT JOIN** combina los valores de la primera tabla con los valores de la segunda tabla. Siempre devolverá las filas de la primera tabla, incluso aunque no cumplan la condición.




LEFT JOIN

- ```
SELECT <columna/*>
FROM <tabla> t1
LEFT JOIN <tabla2> t2 ON t1.columna =
t2.columna2
```
- ```
SELECT <columna/*>  
FROM <tabla> t1  
LEFT JOIN <tabla2> t2 ON t1.columna =  
t2.columna2 WHERE t2.column IS NULL
```



RIGHT JOIN

- La sentencia **RIGHT JOIN** combina los valores de la segunda tabla con los valores de la primera tabla. Siempre devolverá las filas de la segunda tabla, incluso aunque no cumplan la condición.




RIGHT JOIN

- ```
SELECT <columna/*>
FROM <tabla> t1
RIGHT JOIN <tabla2> t2 ON t1.columna =
t2.columna2
```
- ```
SELECT <columna/*>  
FROM <tabla> t1  
RIGHT JOIN <tabla2> t2 ON t1.columna =  
t2.columna2 WHERE t1.column IS NULL
```



INNER JOIN

- La sentencia **INNER JOIN** es el sentencia JOIN por defecto, y consiste en combinar cada fila de una tabla con cada fila de la otra tabla, seleccionando aquellas filas que cumplan una determinada condición.



INNER JOIN

```
SELECT <columna/*>  
FROM <tabla> t1  
INNER JOIN <tabla2> t2  
ON t1.columna = t2.columna2
```



UNION

- **UNION** La instrucción UNION se utiliza para seleccionar los datos relacionados entre dos tablas. Las columnas tienen que ser del mismo tipo de datos. Solo se devuelven los valores **distintos**.

```
SELECT <columna/*>  
FROM <table1>  
UNION  
SELECT <columna/*>  
FROM table2;
```



UNION ALL

- **UNION ALL** La instrucción UNION ALL es similar a UNION con la excepción que se seleccionan todos los valores.

```
SELECT <columna/*>  
FROM <table1>  
UNION ALL  
SELECT <columna/*>  
FROM table2;
```

