

Procédure de Création et d'Installation du Client UrBackup

WINDOWS

Création du client UrBackup

1 – Dans le navigateur de votre choix, rendez-vous sur le lien suivant :

<https://installcreator.urbackup.org/>

UrBackup Client Installer Creator

Server URL (with x appended):

http://127.0.0.1:55414/x

Server login username. Needs following permissions:

```
"status": "some"
"add_client": "all"
```

Optionally, to be able to install existing clients (but this also allows the user to access any authentication code of every client, so use with care; preferably enable the random value appending below such that only new clients can be installed):

```
"settings": "all"
```

admin

Server login password (be aware that the password is packaged in plain text into the installer):

passw0rd

☐ Silent installation of client (without asking questions and without showing installation progress)

☒ Append random value to client name

☐ Install without tray icon and without user interaction

☐ Retry installation infinitely

Clientname prefix:

Create client in settings group name (leave empty for default, works with UrBackup server > 2.4.x):

Select operating system:

Windows (x86)

Create & download installer

2- Une fois arrivé sur cette page, insérez les informations dans les cases correspondantes :

- 1- Insérer l'URL noté ci-dessous : [https://](https://urbackup.agro-bordeaux.fr/x) [REDACTED] <--- NE PAS OUBLIER « /x »

Server URL (with x appended):

- 2- Insérer les identifiants :

ID = **clientsauv**

MDP = **(sur KeePass)**

Server login password (be aware that the password is packaged in plain text into the installer):

- 3- Cocher les deux cases comme ci-dessous

- ☐ Silent installation of client (without asking questions and without showing installation progress)
- ☒ Append random value to client name
- ☒ Install without tray icon and without user interaction
- ☐ Retry installation infinitely

- 4- Renseigner le nom du Groupe auquel l'ordinateur est rattaché : **Personnel PC**

Create client in settings group name (leave empty for default, works with UrBackup server > 2.4.x):

- 5- Sélectionné l'OS et l'architecture du client :

Select operating system:

- 6- Cliquer et téléchargez le client avec les informations du serveur.

Installation du client UrBackup

- 1- Cliquez sur le fichier précédemment créé :


UrBackupClientInstaller	07/09/2023 11:00	Application	4 935 Ko
-------------------------	------------------	-------------	----------

- 2- Une fenêtre de commande s'ouvrira comme ceci :

```
E:\Logiciel à Télécharger\UrBackupClientInstaller.exe
Getting login information from server...
Logging into server...
Clientname: DSI-F-20-01-bb20282036
Starting download of client id 20
33.88 MiB / 35.00 MiB [----->__] 96.80% 209.73 MiB p/s 400ms
```

Puis une fenêtre de téléchargement du client s'ouvrira et installera le fichier.


- 3- Dans la barre des tâches, Cliquez sur la flèche « ^ » situé à côté du logo réseau et son :



- 4- Puis faites un clic gauche sur le logo en rouge :  pour vérifier l'état de la sauvegarde de votre PC.



= Indexation en cours (Ne pas toucher)



= Backup en progression



= Erreur (il apparaît à l'installation, attendre quelque seconde/minute)

Sinon le client est disponible sur  **INSTALL\UrBackup Client**

Si copie sur Clé USB du client toujours à la racine

Linux – machines physiques

Dans l'interface de urBackup : Etats / Ajouter un nouveau client

Saisir les noms

Suivre les consignes

Exemple :

Installation

```
TF=`mktemp` && wget "https://urbackup.agro-bordeaux.fr/x?a=download_client&lang=fr&clientid=284&authkey=CHdiZTFItV&os=linux" -O $TF && sudo sh $TF; rm -f $TF
```

Paramétrage

```
urbackupclientctl wait-for-backend
```

```
urbackupclientctl set-settings --server-url "urbackup://urbackup.agro-bordeaux.fr" --name "supervision.bsa.lan" --authkey "CHdiZTFItV"
```

Ajout des filesystem

```
urbackupclientctl add-backupdir -d /home/
```