Levantamiento revisado y estructurado Stone Logistic sobre linbis



Datos Generales e Identificación de la Cotización

Campo	Tipo de Entrada	Notas y Opciones Disponibles
Quote Number	Automático	Asignación automática por el sistema.
Division	Selección de DB	Opciones: Select, Sales. No se permite añadir nuevas divisiones.
Project	Selección/Añadir	El nombre debe añadirse mediante el botón + verde; se guarda en DB para uso recurrente.
Date	Selección/Manual	Por defecto es la fecha de creación. Se puede escribir directamente o usar el calendario (navegable por mes).

Valid Until Day	Selección/Manual	Proceso idéntico al campo Date.
Transit Days	Manual (Opcional)	Campo para indicar días de tránsito. El cliente mencionó que no se suele usar.

Partes Involucradas (Internas y Externas)

Campo	Tipo de Entrada	Notas y Opciones Disponibles
Issuing Company	Selección de DB	Por defecto toma la compañía asociada a la licencia (ej. Maed).
Customer	Selección/Añadir	La información se introduce y se guarda en la base de datos para uso recurrente.
Customer Address	Automático	Se rellena automáticamente tras seleccionar el Customer.
Sales Rep.	Selección de DB	Debe ser añadido/seleccionado de la base de datos de usuarios.
Carrier	Selección de DB	Debe ser añadido/seleccionado de la base de datos de transportistas.

Configuración del Servicio y Tarifas

Campo	Tipo de Entrada	Opciones y Definiciones Clave
Service Type	Selección/Añadir	Tipos disponibles: Port To Port, Port To Door, Door To Port, Door To Door, Ex.
Mode Of Trans.	Selección/Añadir	Códigos/Modos disponibles: 10-Vessel, 20-Rail, 30-Truck, 40-Air, 50-Mail, etc.
Rate Category	Selección de DB	Tipos fijos del sistema (ej. AirOutbound, OceanInbound, WarehouseReceipt, Pickup, Global, OceanInboun etc.). No se añaden por el usuario.

Términos Comerciales y de Pago

Campo	Tipo de Entrada	Opciones y Definiciones Clave
Incoterms	Selección de DB	Opciones fijas: EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DAT (DPU 2020), DDP.
Payment Terms	Selección de DB	Opciones fijas: Due on Receipt, Net 15, Net 30, Net 45, Net 90, Net 120.

Detalles de la Carga (Commodity) y Texto Libre

Campo	Tipo de Entrada	Notas y Opciones Disponibles
Commodity	Selección/Añadir	Opciones de la base de datos de tipos de mercancía.
Description of Goods	Texto Libre	Campo de texto simple. No requiere selección de DB.
Remarks	Texto Libre	Campo de texto simple. No requiere selección de DB.
Customer Reference	Texto Libre	Campo de texto simple. No requiere selección de DB.



Partes Involucradas (Expedidor y Consignatario)

Estos campos definen quién envía y quién recibe la mercancía, utilizando la base de datos de contactos de la empresa.

Campo	Tipo de Entrada	Notas
Shipper	Selección/Añadir	Debe ser seleccionado por el usuario de la base de datos de clientes.
Shipper Address	**Automático**	La dirección se rellena automáticamente al seleccionar el Shipper.
Consignee	Selección/Añadir	Debe ser seleccionado por el usuario de la base de datos de clientes/contactos.
Consignee Address	**Automático**	La dirección se rellena automáticamente al seleccionar el Consignee.

Ubicaciones Clave y Logística Terrestre

Estos campos definen los puntos geográficos del transporte, desde el origen hasta el destino final, incluyendo puntos de recogida y entrega específicos.

Campo	Tipo de Entrada	Notas y Requerimientos del Cliente
Port of Receipt	Selección de DB	**Requerimiento del Cliente:** Se deben registrar y permitir la selección de **todos los puertos a nivel mundial** en la base de datos.
Origin	Selección de DB	**Requerimiento del Cliente:** Mismo requerimiento que *Port of Receipt* (todos los puertos mundiales).
Destination	Selección de DB	**Requerimiento del Cliente:** Mismo requerimiento (todos los puertos mundiales). El destino final puede ser un punto terrestre (interior).
Pickup Form (Lugar)	Selección de DB	**Requerimiento del Cliente:** Mismo requerimiento que los puertos (ubicaciones mundiales).
Pickup Address	**Automático**	La dirección se rellena automáticamente al seleccionar el lugar de recogida.

Delivery to	Selección de DB	Debe ser seleccionado por el usuario.
Delivery Address	**Automático**	La dirección se rellena automáticamente al seleccionar el punto de entrega.

Fechas del Itinerario

Gestión de las fechas clave del movimiento de la carga.

Campo	Tipo de Entrada	Notas
Departure Date	Selección/Manual	Mismo proceso que los campos de fecha anteriores (uso de calendario o escritura directa).
Arrival Date	Selección/Manual	Mismo proceso que los campos de fecha anteriores.

Notas y Comentarios

Campo	Tipo de Entrada	Notas
Notes	**Texto Plano**	Permite añadir texto libre. **Importante:** La información **no debe guardarse en una base de datos** relacional para búsquedas futuras.

Todo lo anterior es una cotización en el apartado de "Details" para poder continuar la cotización se necesita guardas el trabajo ya hecho y pasar a añadir los comodities



Commodities



Container



Identificación y Equipamiento del Contenedor

Estos campos identifican el equipo físico y sus dispositivos de seguridad, así como el transporte terrestre asociado.

Campo	Tipo de Entrada	Notas y Requerimientos del Cliente
Container Type	Selección/Añadir	**Requerimiento del Cliente:** El usuario debe poder añadir/seleccionar todos los tipos de contenedor disponibles a nivel mundial (ej. 20' Dry Van, 40' Reefer).
Number	Manual (Texto)	El número de contenedor es expedido por la línea naviera. Linbis **no permite guardar** estos identificadores únicos en la base de datos para uso recurrente.
Tracking Number	Manual (Texto)	Expedido por la línea naviera. No se guarda en la base de datos.

Seal 1 y **Seal 2**	Manual (Texto)	Números de serie de los precintos de seguridad. Al ser identificadores únicos por viaje, Linbis **no permite guardarlos** en la base de datos.
Chassis Number	Manual (Texto)	Relevante solo durante el transporte terrestre. Linbis **no permite guardarlo** en la base de datos.
Temperature	Manual (Texto/Numérico)	**Condicional:** Solo es obligatorio si se usa un contenedor refrigerado (*reefer*).

Detalles de la Carga (Items)

Estos campos son obligatorios y definen las propiedades físicas de la mercancía que se transporta.

Campo	Tipo de Entrada	Requerimiento de Obligatoriedad
PCS	Manual (Numérico)	**Obligatorio:** El número de piezas.
Description	Manual (Texto)	**Obligatorio:** Descripción de la mercancía.
Weight	Manual (Numérico)	**Obligatorio:** Peso de la mercancía.
Volume	Manual (Numérico)	**Obligatorio:** Volumen de la mercancía.

Comportamiento del Sistema

- Al seleccionar el botón **Add**, se crea una nueva línea de artículo con la información ingresada.
- El usuario puede **añadir líneas adicionales** o **remover** las existentes.

Routing



Campo	Tipo de Entrada	Requerimientos y Notas
Pickup At	Selección/Añadir	El operador debe poder añadir/seleccionar direcciones de la base de datos.
Delivery At	Selección/Añadir	Mismas especificaciones que *Pickup At*.
Drop Off At	Selección/Añadir	Mismas especificaciones que *Pickup At*. Ubicación donde se devuelve el contenedor vacío.
Pickup At Address	**Automático**	Se rellena automáticamente al seleccionar el punto Pickup At.
Delivery At Address	**Automático**	Se rellena automáticamente al seleccionar el punto Delivery At.

Drop Off At Address	**Automático**	Se rellena automáticamente al seleccionar el punto Drop Off At.
[Date Fields]	Selección/Manual	**Obligatorio** para *Pickup*, *Delivery* y *Drop Off*. Mismo proceso que las fechas anteriores (calendario).
[Time Fields]	Selección/Manual	**Obligatorio** para *Pickup*, *Delivery* y *Drop Off*. Se puede escribir directamente o usar el selector de reloj (rueda del *mouse* para horas 1-24 y minutos 00-59).

Detalles de Valor de la Carga (Items)

Estos campos definen el nombre y el valor comercial de los artículos.

Campo	Tipo de Entrada	Requerimientos y Notas
Item Name	Selección/Añadir	El usuario debe poder añadir/seleccionar directamente de la base de datos de productos.
Unit Value	Manual (Numérico)	Valor unitario del artículo. **No se guarda** en la base de datos de productos.
Total Value	**Automático**	El sistema lo calcula automáticamente (Unit Value × Qty).

General



Campo/Función	Tipo de Entrada/Comportamiento	Notas
[Campos en Naranja]	Solo Lectura (Read-Only)	No se permite la edición manual.
PCS (Número de piezas)	Solo Lectura (Read-Only)	No se permite la edición manual.

Package type	Edición Permitida	Campo editable por el usuario.
Overall Dims and Weight	Selección Automática	El sistema selecciona esta opción por defecto al cargar la interfaz.
Dimensiones	Edición Permitida	Las dimensiones se rellenan automáticamente al seleccionar un Container Type, pero permiten edición manual posterior.

Campos del Panel "Additional Info" (Despliegue Condicional)

Al seleccionar la opción Additional Info, el sistema despliega campos adicionales con las siguientes lógicas de negocio:

Campo	**Tipo de Entrada**	**Notas Técnicas y Lógica de Negocio**
Qty (Cantidad)	Manual (Numérico)	Número de unidades/piezas declaradas.
UOM (Unit of Measure)	Selección de DB	Selección de unidad de medida estándar (cajas, pallets, kg, litros, etc.). El icono de lupa no funciona.
Value	Manual (Numérico)	Valor unitario de cada artículo.
Tot Value	**Automático**	Calculado por el sistema (Qty × Value).
Cm/In y Kg/Lb	Selección (Menú Desplegable)	Selectores para definir las unidades de medida preferidas para dimensiones y peso, facilitando la conversión automática.
Dim Fact (Factor Dimensión)	Selección de DB/Manual	Define la fórmula para el cálculo del peso volumétrico (*chargeable weight*).

Location	Selección/Añadir	Permite especificar la ubicación física del inventario en el almacén.

EEI



Clasificación y Control de Exportación

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas y Lógica de Negocio
EEI Schedule B	Selección de DB	Código arancelario para estadísticas del Censo de EE. UU.
Description	Manual (Texto)	Descripción comercial requerida para documentos aduaneros.
ECCN	Manual (Alfanumérico)	Código para control de exportaciones (Seguridad Nacional).
EEI Export Code	Selección de DB	Indica la autoridad legal o exención (ej. "NLR").

EEI Is Used Vehicle	Checkbox	Bandera booleana para identificación de vehículos usados.

Cantidades, Valores y Licencias

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
First Qty / Unit	Manual (Numérico)	Cantidad y unidad de medida principal.
Second Qty / Unit	Manual (Numérico)	Cantidad y unidad secundaria según el Schedule B.
Value	Manual (Numérico)	Valor total en USD por código Schedule B.
EEI License Type	Selección de DB	Tipo de licencia emitida por el gobierno de EE. UU.
License Number	Manual (Texto)	Identificador único de la licencia.
License Value	Manual (Numérico)	Valor amparado bajo la licencia de exportación.

Origen y Jurisdicción

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
EEI State Of Origin	Selección de DB	Código postal (2 caracteres) del estado de origen.
EEI Origin Type	**Selección Exclusiva**	Define la naturaleza de la mercancía (ver tabla abajo).

Lógica del Campo EEI Origin Type:

- **Domestic:** Mercancía cultivada, producida o manufacturada en EE. UU., o de origen extranjero con transformación sustancial en valor o forma dentro de EE. UU.

- **Foreign:** Productos de origen extranjero reexportados sin cambios en su condición original o mejoras de valor en EE. UU.
- **Other:** Utilizado para categorías especiales o exenciones estadísticas.

Hazards



Especificaciones Técnicas: Sección HAZARDS (Mercancías Peligrosas)

Esta sección se activa de forma **condicional** (solo para mercancía sensible) y no es obligatoria para carga general. Estructura la información necesaria para el cumplimiento del código **IMDG / ADR / IATA**.

Identificación y Clasificación de Riesgo

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas y Lógica de Negocio
Hazard UN Number	Manual (Alfanumérico)	Identificador de 4 dígitos (ONU). **Sin acceso a base de datos.**

Proper Shipping Name	Texto Plano	Nombre técnico oficial de la sustancia.
Hazard Class	**Selección Exclusiva**	Clasificación obligatoria del 1 al 9 (Ver detalle abajo).
Class Description	Manual (Texto)	Descripción técnica del peligro asociado a la clase.
Hazardous Level	Selección de DB	Niveles: Low, Medium (Default), High.

Catálogo de Selección: Hazard Class

- **Clase 1:** Explosivos.
- **Clase 2:** Gases (Inflamables, no inflamables, tóxicos).
- **Clase 3:** Líquidos inflamables.
- **Clase 4:** Sólidos inflamables / Combustión espontánea.
- **Clase 5:** Comburentes y peróxidos orgánicos.
- **Clase 6:** Sustancias tóxicas e infecciosas.
- **Clase 7:** Materiales radiactivos.
- **Clase 8:** Sustancias corrosivas.
- **Clase 9:** Sustancias y objetos peligrosos varios (ej. baterías de litio).

Seguridad y Manejo de Emergencias

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
Emergency Contact	Texto Plano	Información de contacto para respu
Hazard Special Instr.	Texto Plano	Instrucciones de estiba o manipula
Labels	Texto Plano	Etiquetas de seguridad reque bulto/contenedor.
Material Page	Texto Plano	Referencia a la hoja de seguridad

Propiedades Físicas y Cuantificación

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
Qty	Manual (Numérico)	Cantidad neta de material peligroso.
Flash Point	Manual (Numérico)	Punto de inflamación (temperatura crítica).
Unit	**Selección Exclusiva**	Escala de temperatura: F (Fahrenheit) o C (Celsius).

Vehicle





Identificación y Especificaciones del Vehículo

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas

VIN	Texto Plano	Número de Identificación del Vehículo (17 caracteres).
Decode	Función de Sistema	Botón para decodificación automática del VIN (Sin operatividad reportada).
Make	Texto Plano	Marca del fabricante.
Model	Texto Plano	Modelo específico del vehículo.
Year	Texto Plano	Año de fabricación.
Trim	Texto Plano	Nivel de equipamiento o versión del modelo.
Engine	Texto Plano	Especificaciones del motor.
Vehicle Type	Texto Plano	Clasificación del tipo de unidad (Sedán, SUV, etc.).
Body	Texto Plano	Tipo de carrocería.
Color	Texto Plano	Color exterior de la unidad.

Estatus Legal y Documentación (Title)

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
Title Number	Texto Plano	Número de título de propiedad o certificado de origen.
Title State	Selección de DB	Acceso a base de datos de estados/ubicaciones globales.
Title Received Date	Fecha (dd/mm/aaaa)	Registro cronológico de recepción del documento físico.

Tag	Texto Plano	Información de placa o etiqueta de identificación.

Estado Físico e Inspección

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
Condition	Texto Plano	Descripción del estado físico general.
Running Status	Texto Plano	Estado operativo del motor/mecánica.
Miles	Texto Plano	Odómetro (Millaje).
Keys	Texto Plano	Información sobre cantidad o disponibilidad de llaves.
Inspection Number	Texto Plano	Número de folio del reporte de inspección.
Inspection By	Texto Plano	Entidad o perito responsable de la revisión.
Inspection Date	Fecha (dd/mm/aaaa)	Fecha de ejecución de la inspección técnica.
Others	Texo Plano	Campo para observaciones adicionales no categorizadas.

General Vehicle



Identificación y Dimensionamiento Físico

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas y Lógica de Datos
[Campos Naranja]	**Solo Lectura**	Campos de resumen con datos heredados; no permiten edición manual.
Item Name	Selección de DB	Acceso relacional a la base de datos de productos.
Description	Texto Plano	Descripción manual de la mercancía.
Package Type	Selección de DB	Acceso relacional a la base de datos de tipos de embalaje.
Dimensiones	Texto Plano	Campos manuales para Length, Width, Height.
Métricas	Texto Plano	Campos manuales para Weight, Vol Weight y Volume.

Despliegue Condicional: Additional Info

- **Comportamiento:** Ejecuta la misma rutina lógica que la sección **ITEMS**.

- **Campos Heredados:** Qty, UOM, Value, Tot Value, Cm/In, Kg/Lb, Dim Fact y Location.

Herencia de Módulos (Redundancia de Datos)

El sistema utiliza una arquitectura de espejeo para las siguientes pestañas, manteniendo la paridad total de campos con la sección de **Containers**:

- **ROUTING:** Mismo flujo de direcciones (Pickup/Delivery/Drop Off) y validación de tiempos.
- **EEI:** Mismos parámetros de clasificación arancelaria y declaración de origen.
- **HAZARDS:** Misma estructura de clases IMO (1-9) y protocolos de emergencia.

Package



General



Persistencia de Arquitectura y Lógica de Negocio

La estructura técnica se mantiene idéntica, consolidando los siguientes comportamientos:

- **Campos de Resumen (Naranja):** Bloqueados para edición manual; actúan como espejos de datos ya ingresados en el sistema.
- **Identificación Comercial:**
  - **Item Name:** Selección relacional obligatoria de la base de datos de productos.
  - **Description:** Campo de entrada manual de texto plano.
- **Métricas y Dimensionamiento:**
  - **Package Type:** Selección de base de datos de tipos de embalaje.
  - **Atributos Físicos:** Entrada manual de texto plano para Length, Width, Height, Weight, Vol Weight y Volume.
- **Panel Additional Info:** Despliegue de los mismos 8 subcampos técnicos (Qty, UOM, Value, Tot Value, Cm/In, Kg/Lb, Dim Fact y Location) con las mismas reglas de cálculo automático para el valor total y factor dimensional.

Item



Identificación y Control de Producto (Item Details)

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas y Lógica de Datos
Model	Texto Plano	Especificación del modelo del artículo.

Serial	Texto Plano	Número de serie único para trazabilidad de la unidad.
Lot Number	Texto Plano	Identificador de lote de producción.
Item Expiration Date	Fecha (dd/mm/aaaa)	Registro cronológico de caducidad.
Commodity Class. Type	Selección de DB	Clasificación relacional por tipo de mercancía en base de datos.

Documentación y Referencias Comerciales

Campo	Tipo de Entrada	Notas Técnicas
Invoice Number	Texto Plano	Número de factura comercial vinculada.
PO Number	Texto Plano	Número de Orden de Compra (Purchase Order).
Tracking Number	Texto Plano	Número de seguimiento asignado al ítem.
NCM Code	Texto Plano	Código de la Nomenclatura Común del Mercosur (Clasificación Arancelaria).

Módulos Heredados (Redundancia Estructural)

El sistema mantiene la paridad técnica y funcional para las pestañas complementarias, replicando los campos y validaciones de base de datos detallados previamente:

- **Routing:** Gestión de direcciones, fechas y tiempos de recogida/entrega.
- **EEI:** Clasificación arancelaria, declaración de valor y origen (USPPI).
- **Hazard:** Clasificación IMO (Clases 1-9), contactos de emergencia y protocolos de seguridad.

Sumary



Especificaciones Técnicas: Visualización del Panel de Totales (Post-Cotización)

Una vez que la cotización ha sido creada y los datos de los módulos (CONTAINER, ROUTING, ITEMS, GENERAL, EEI, HAZARDS) han sido procesados, el sistema debe renderizar un panel de resumen consolidado en el lado derecho de la interfaz.

Este panel presenta los datos agregados en tiempo real, utilizando campos de solo lectura (Read-Only) que resumen la información maestra de la operación.

Agregación de Métricas de Carga y Equipos

Esta sección totaliza las cantidades físicas y las dimensiones a nivel de envío completo.

Campo	Origen del Dato	Tipo de Dato	Unidades/Notas
Pcs	Suma de Items.Qty	Numérico (Integer)	Número total de piezas/unidades en el envío.
WEIGHT	Suma de Items.Weight	Numérico	Valor en lb (libras) o kg.

VOLUME	Suma de Items.Volume	Numérico	Valor en ft3 (pies cúbicos) o m3 (metros cúbicos).
VOL WEIGHT	Suma de Items.Vol Weight	Numérico	Peso volumétrico total calculado automáticamente por el sistema (kg).
Containers	Conteo de Módulos	Numérico (Integer)	Número total de unidades de contenedor asociadas a la cotización.

Resumen Financiero y de Rentabilidad

Esta sección totaliza los valores monetarios calculados a partir de las tarifas y costos asociados a la operación logística, presentados en USD.

Campo	Origen del Dato	Tipo de Dato	Notas Técnicas
Income (USD)	Suma de Tarifas (Venta)	Numérico	Ingresos totales de la cotización.
Expense (USD)	Suma de Costos (Compra)	Numérico	Gastos totales de la operación.
Profit (USD)	Cálculo Automático	Numérico	Beneficio neto (Income - Expense).
Profit (%)	Cálculo Automático	Numérico (%)	Porcentaje de margen de beneficio (Profit / Income).