CASO DE USO: Pagar multa

CAMINHO PRINCIPAL:

- 1. Na "JanelaSocios", o utilizador clica no botão "Pagamentos".
- 2. O sistema cria e apresenta a janela "JanelaPagar" com os seguintes

Sócio, mandatório, do tipo ComboBox, com lista de sócios.

- Tipo, mandatório, do tipo ComboBox, com tipos de multas pendentes do sócio selecionado.
- Valor, mandatório, do tipo float positivo, representando o valor que o sócio pretende pagar.
- 3. O utilizador preenche os campos "Sócio", "Tipo" com o tipo "Multas", e "Valor". e clica no botão "Submeter".
- 4. O sistema valida que:
- O campo "Sócio" está preenchido.
- O campo "Tipo de Multa" está preenchido.
- O campo "Valor" está preenchido, é numérico e é inferior ou igual ao valor da dívida.
- 5. O sistema regista o pagamento e atualiza o valor da multa do sócio.
- 6. O sistema apresenta a mensagem de sucesso S03 e retorna à janela anterior "JanelaSocios".

CAMINHOS ALTERNATIVOS:

- 1.1. O utilizador clica no botão "Voltar".
- 1.1.1. O sistema fecha a janela atual "JanelaSocios" e retorna à janela "JanelaPrincipal".
- 3.1. O utilizador clica no botão "Voltar".
- 3.1.1. O sistema fecha a janela atual "JanelaPagar" e retorna à janela anterior "JanelaSocios".
- 3.2. O utilizador clica no botão "Submeter" sem preencher o campo "Sócio".
- 3.2.1. O sistema apresenta a mensagem de erro ERR_PAGAR_01.
- 3.3. O utilizador clica no botão "Submeter" sem preencher o campo
- 3.3.1. O sistema apresenta a mensagem de erro ERR_PAGAR_02.
- 3.4. O utilizador clica no botão "Submeter" sem preencher o campo "Valor".
- 3.4.1. O sistema apresenta a mensagem de erro ERR_PAGAR_03.
- 3.5. O utilizador seleciona a opção "Anuidadade" no campo "Tipo".
- 3.5.1 O sistema realiza o caso de uso "Pagar anuidade".
- 4.1. O campo "Valor" inserido é maior que o valor da dívida.
- 4.1.1. O sistema apresenta a mensagem de erro ERR_PAGAR_04.
- 4.2. O campo "Valor" inserido não é numérico ou positivo.
- 4.2.1. O sistema apresenta a mensagem de erro ERR_PAGAR_05.

MENSAGENS DO SISTEMA:

- S03: Multa paga com sucesso.
- ERR_PAGAR_01: O campo "Sócio" é mandatório.
- ERR_PAGAR_02: O campo "Tipo" é mandatório.
- ERR PAGAR 03: O campo "Valor" é mandatório.
- ERR_PAGAR_04: O valor a ser pago deve ser inferior ou igual ao valor
- ERR_PAGAR_05: O valor inserido deve ser numérico e positivo.



