GZ Sistemas

Migração de banco de dados




Guia rápido de utilização

Sumário

1.	Introdução	3
2.	Comandos SQL para coleta dos dados	4
3.	Nome do cliente	5
4.	Tipos de dados	6
5.	Novo software	7
6.	Software atual	8
7.	Aguardando	9
8.	Relatório final	. 11
Ар	Apêndice A - Colunas obrigatórias	
(Cliente:	. 12
١	Fornecedor:	. 13
I	Produto:	. 14
ı	Departamento, grupo, marca, armação:	15


1. Introdução

Você está usando o aplicativo que auxilia na migração de bancos de dados. Clique em Avançar para continuar.



2. Comandos SQL para coleta dos dados


No diretório "data" você encontra os diretórios que contêm os comandos de pesquisa



Escolha o software que você está migrando e coloque ou customize de acordo com a necessidade os comandos SQL de consulta específicos em cada arquivo obedecendo às regras de colunas obrigatórias.


3. Nome do cliente

Digite o nome do cliente. Clique em Avançar para continuar.




4. Tipos de dados

Digite a quantidade de lojas para as quais os dados referentes a produtos serão replicados, quais tipos de dados deseja que sejam migrados e se deseja sobrepor os dados existentes no banco de dados de destino (isso apaga todos os dados de acordo com o que você escolher) ou anexar os dados (isso é válido somente para produtos porque replicará os dados para novas lojas de acordo com a quantidade digitada. Exemplo: existem 2 lojas (1 e 2), digitada 3 lojas: os dados de produtos serão replicados para as lojas 3, 4 e 5).



5. Novo software

Digite as informações referentes ao novo software.



Software: escolha o novo software que será implantado.

Tipo de banco de dados: clique no botão indicado para escolher o banco de dados que o software irá usar.

Endereço IP: digite o endereço IP do servidor de banco de dados.


Porta: digite o número da porta do servidor de banco de dados.

Nome de usuário: digite o nome de usuário do banco de dados

Senha: digite a senha de acesso ao banco de dados

6. Software atual

Digite as informações referentes ao software utilizado atualmente.



Software: escolha o software que é usado atualmente.

Tipo de banco de dados: clique no botão indicado para escolher o banco de dados que o software usa.

Endereço IP: digite o endereço IP do servidor de banco de dados.

Porta: digite o número da porta do servidor de banco de dados.

Nome de usuário: digite o nome de usuário do banco de dados

Senha: digite a senha de acesso ao banco de dados

7. Aguardando

Reveja algumas das informações e clique em Iniciar para iniciar a migração.






Enquanto o aplicativo analisa os dados, ele pode emitir mensagens de erro avisando que código SQL perigoso pode ter sido inserido nos arquivos ou que está faltando colunas no comando SQL ou que há erro de sintaxe no comando. Caso alguns desses avisos sejam emitidos, a migração de banco de dados não será interrompida totalmente, ela apenas pulará a migração do tipo de dado que apresentou erro no comando SQL. Se nenhum erro for apresentado, aguarde até o término.

8. Relatório final

Quando a migração for concluída, você pode clicar no botão indicado para gerar um relatório com informações detalhadas.



Apêndice A - Colunas obrigatórias

Os nomes de colunas apresentados aqui devem ser escritos exatamente do jeito que estão.

Cliente

MercoFlex:

- codigo código
- cgc CPF ou CNPJ
- insest RG ou Inscrição Estadual
- dtnasc data de nascimento
- situacao ativo ou inativo: A ou I
- ender endereço
- bairro -bairro
- numero número
- munic cidade
- estado estado
- cep cep
- telefone telefone
- razsoc razão social
- nomfan nome fantasia

Mercatto:

- codigo_cliente código
- razao_social razão social
- endereço endereço
- bairro bairro
- cidade cidade
- estado estado
- cep cep
- cpf_cnpj -CPF ou CNPJ
- rg_ie RG ou Inscrição Estadual
- data_nascimento data de nascimento
- numero número
- codigo_loja código da loja
- nome_fantasia nome fantasia

Fornecedor

MercoFlex:

- codigo código
- cgc CPF ou CNPJ
- insest RG ou Inscrição Estadual
- situacao ativo ou inativo A ou I
- ender endereço
- bairro bairro
- numero- número
- munic cidade
- estado estado
- cep cep
- telefone telefone
- razsoc razão social
- nomfan nome fantasia

Mercatto:

- codigo_fornecedor código
- razao_social razão social
- nome_fantasia nome fantasia
- endereço endereço
- bairro bairro
- cidade cidade
- estado estado
- cep cep
- cpf_cnpj CPF ou CNPJ
- rg_ie RG ou Inscrição Estadual
- numero número
- data_cadastro data de cadastro

Produto

MercoFlex:

- cdprod código do produto
- codbarra código de barras
- descrição descrição
- descpdv descrição reduzida
- icms alíquota ICMS
- unidade unidade do produto. Ex.: KG
- setor código do setor. Se variável for S, este deve ser 1
- variável se tem peso variável. S Sim, N Não
- precocomp preço de compra
- precovenda -preço de venda
- depto código do departamento
- grupo código do grupo
- precocusto preço de custo
- perclucro porcentagem de lucro
- estminimo quantidade mínima em estoque
- estmaximo quantidade máxima em estoque
- quant quantidade atual em estoque
- cadastro data de cadastro
- pis alíquota do Pis
- cofins alíquota do Cofins
- situacao ativo ou não A ativo, I Inativo
- cfiscal Código NCM
- trbcompra Tributação do produto. Ex.: I Isento, T Tributado, F Substituição
- tributa código da tributação. Ex: 2 Isendo
- icmcompra porcentagem de ICMS

Mercatto:

- codigo_interno código do produto
- codigo_tributacao semelhante ao tributa do MercoFlex
- aliquota_cofins alíquota do Cofins
- aliquota_pis alíquota do Pis
- aliquota_icms alíquota do ICMS
- descricao descrição do produto
- descricao_reduzida descrição do produto reduzida
- unidade unidade do produto
- preco_custo preço de custo
- preco_venda preço de venda
- codigo_grupo código do grupo (Departamento)
- codigo_subgrupo código do subgrupo (grupo)

- codigo_subsubgrupo código do subsubgrupo (Marca ou armação)
- codigo_ativo ativo ou não: 1 Ativo, 2 Inativo
- qtde_estoque_minimo quantidade mínima em estoque
- qtde_estoque_maximo quantidade máxima em estoque
- qtde_atual quantidade atual em estoque
- peso_variavel possui peso variável 1 Sim, 0 Não
- codigo_barras código de barras
- codigo_ncm código NCM
- porcentagem_lucro porcentagem de lucro
- data_cadastro data de cadastro

Departamento, grupo, marca, armação

- codigo código
- descrição descrição