

Tutorial de Uso do Aplicativo Compilado PDV Web

Este guia é destinado ao usuário final (ex: o gerente ou operador de caixa da loja) e explica como instalar e utilizar o sistema PDV Web no dia a dia.

Parte 1: Instalação do Sistema PDV Web

O primeiro passo é instalar o programa no computador principal que funcionará como servidor.

1. **Localize o Instalador:** Encontre o arquivo de instalação que foi gerado pelo processo de compilação. O nome do arquivo é PDV Web Setup 1.0.0.exe.
2. **Execute o Instalador:**
 - Clique com o botão direito sobre o arquivo PDV Web Setup 1.0.0.exe e selecione **"Executar como administrador"**.
 - Uma janela de instalação aparecerá. Siga os passos clicando em "Avançar", "Instalar" e, por fim, "Concluir".
3. **Acesse o Programa:** Após a instalação, um novo ícone chamado **"PDV Web"** será criado na sua Área de Trabalho e no Menu Iniciar.

Parte 2: Primeiro Acesso e Login

Ao executar o programa pela primeira vez, você precisará usar as credenciais de administrador padrão.

1. **Inicie o Aplicativo:** Dê um duplo clique no ícone "PDV Web" na sua Área de Trabalho.
2. **Aguarde a Inicialização:** Ao iniciar, o programa carrega a interface e, em segundo plano, **inicia automaticamente o servidor e o banco de dados**. Você não precisa fazer mais nada.
3. **Efetue o Login:** Na tela de login, utilize as seguintes credenciais de administrador padrão:
 - **Usuário:** gerente@pdv.com
 - **Senha:** 123456

Após o login, você terá acesso a todas as funcionalidades do sistema.

Parte 3: Disponibilizando o Acesso Remoto (Opcional)

Se você precisar acessar a API do seu sistema de fora da loja (pela internet), pode usar o Ngrok.

1. **Pré-requisitos:** O Ngrok já deve estar baixado e configurado com seu authtoken no computador, conforme o tutorial anterior.
2. **Inicie o PDV Web:** O seu aplicativo principal **deve estar aberto e funcionando** para que o servidor de backend esteja ativo.
3. **Inicie o Túnel Ngrok:**
 - Abra um terminal (CMD ou PowerShell) na pasta onde está o ngrok.exe.
 - Seu backend, por padrão, roda na porta **3333**. Execute o seguinte comando no terminal:

```
Bash  
.\ngrok http 3333
```
 - O Ngrok mostrará uma URL pública na linha Forwarding. Essa é a URL que pode ser usada para acesso remoto à API do seu PDV. **Lembre-se que o PDV Web e o Ngrok precisam ficar rodando no computador para que o acesso remoto funcione.**

Parte 4: Informações Importantes

1. **Aplicação Autocontida:** A versão instalada do PDV Web é 100% autocontida. O arquivo PDV Web.exe gerencia tudo. Você **não precisa** mais executar comandos como node src/server.js ou npm start. Apenas abra o programa pelo ícone.
2. **Localização do Banco de Dados:** O banco de dados (database.sqlite) com todas as informações de vendas, produtos e clientes fica salvo junto com a aplicação. O caminho é:
C:\Users\SEU_USUARIO\AppData\Local\Programs\pdv-web-desktop\resources\backend\database.sqlite
3. **Backup (MUITO IMPORTANTE):** É altamente recomendável que você faça cópias de segurança (backup) do arquivo database.sqlite regularmente. Copie e cole este arquivo em um local seguro (pen drive, nuvem, etc.) para evitar perda de dados.