

LEMBAR KERJA PRAKTIKUM CLOUD COMPUTING

INSTALASI DAN KONFIGURASI LAYANAN FILE SHARING DENGAN FREENAS

IDENTITAS:

Nama:	Adityo Pratama
NIM:	123170111
Kelas:	E
Hari, Tanggal:	Rabu, 4 Maret 2020

CONTOH ISIAN DAN PETUNJUK:

1. [Contoh] Gunakan ISO FreeNAS-11.2-U5 di folder ISO Library



2. [Contoh] Deskripsikan parameter yang digunakan untuk keluar dari akun root

\$ exit


Perintah exit digunakan untuk keluar dari sesi akun aktif

3. **[Contoh]** Tampilkan pesan kesalahan pada saat login PHPMyAdmin




TUGAS BAGIAN PERTAMA – PEMBUATAN VM:


1. Gunakan opsi konfigurasi Custom




2. Gunakan compatibility Workstation 15.X




3. Gunakan ISO FreeNAS-11.2-U5 di folder ISO Library




4. Format nama VM: FreeNAS NIM dan buat folder FreeNAS di dalam VM-NIM




5. Gunakan 4 processor dan 1 core




6. Gunakan RAM sebesar 4 GB




7. Gunakan mode jaringan NAT




8. Gunakan pengaturan default I/O Controller




9. Gunakan pengaturan default Virtual Disk Type




10. Pilih opsi buat virtual disk baru




11. Buat disk untuk sistem sebesar 10 GB dengan mode Split dan hilangkan checklist allocate disk



12. Gunakan pengaturan default untuk nama disk




13. Tampilkan tangkapan layar dari ringkasan konfigurasi Virtual Machine (tahap akhir Wizard) lalu nyalakan VM



TUGAS BAGIAN KEDUA – INSTALASI FREENAS:


1. Tampilan awal tahap instalasi FreeNAS, pilih Install/Upgrade




2. Tampilan warning RAM kurang dari 8GB, pilih Yes



3. Tampilan pemilihan destination media untuk dipasang FreeNAS, pilih da0




4. Tampilan konfirmasi penghapusan/format media yang terpilih, pilih Yes



5. Tampilan pengaturan kata sandi, gunakan NIM atau bebas




6. Tampilan mode boot dari FreeNAS, pilih BIOS



7. Tampilan proses instalasi FreeNAS

```
2+0 records in
2+0 records out
2097152 bytes transferred in 0.041456 secs (50587289 bytes/sec)
dd: /dev/da0: end of device
3+0 records in
2+0 records out
2097152 bytes transferred in 0.006237 secs (336264356 bytes/sec)
da0 created
da0p1 added
da0p2 added
gmirror: Invalid class name.
da0 destroyed
da0 created
da0p1 added
da0p1 added
da0p1 added
da0p1 added
da0p1 added
foreated
da0p1 added
foreated
```

8. Tampilan hasil akhir proses instalasi FreeNAS, pilih OK kemudian pilih Reboot System



9. Tampilan proses booting menuju FreeNAS OS

```
. 8xdc008-0xdffff, 8xe00000-0xe7fff on isa0

ZFS NOTICE: Prefetch is disabled by default if less than 4GB of RAM is present;
to enable, add "vfs.zfs.prefetch_disable=0" to /boot/loader.conf.

ZFS filesystem version: 5

ZFS storage pool version: features support (5000)

Timecounters tick every 10.000 мsec
freenas_sysctl: adding account.
freenas_sysctl: adding directoryservice.
freenas_sysctl: adding middlemared.
freenas_sysctl: adding metwork.
freenas_sysctl: adding services.
ipfw2 (+ipv6) initialized, divert enabled, nat enabled, default to accept, logging disabled
ugen6.1: ⟨0x15ad UHCI root HUB⟩ at usbus8
ugen1.1: ⟨0x15ad UHCI root HUB⟩ at usbus1
uhub0: ⟨0x15ad UHCI root HUB⟩ at usbus1
uhub1: ⟨0x15ad UHCI root HUB, class 9/0, rev 1.00/1.00, addr 1> on usbus0
uhub1: ⟨0x15ad EHCI root HUB, class 9/0, rev 2.00/1.00, addr 1> on usbus1
uhub0: 2 ports with 2 removable, self powered
ugen8.3: ⟨vendor 0x0e0f VMware Urtual USB Hub> at usbus0
uhub2: ⟨VMware Uirtual USB Hub> on usbus8
uhub2: ⟨Vmware Uirtual USB Hub> on usbus8
uhub2: 7 ports with 6 removable, self powered
uhub2: 7 ports with 7 removable, self powered
```

10. Tampilan hasil akhir booting yang menunjukkan Console Setup

```
Tue Mar 3 22:56:46 PST 2020

FreeBSD/amd64 (freenas.local) (ttyv0)

Console setup
-------


1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Aggregation
3) Configure ULAN Interface
4) Configure Befault Route
5) Configure Befault Routes
6) Configure BNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down

The web user interface is at:
http://192.168.116.128


Enter an option from 1-11:
```

TUGAS BAGIAN KETIGA – KONFIGURASI FREENAS:

1. Tampilan dashboard setelah login FreeNAS




2. Tampilan konfigurasi VM pada Eksperimen #1




3. Tampilan IP pada dashboard Console Setup pada Eksperimen #2

```
Tue Mar 3 23:10:55 PST 2020
FreeBSD/amd64 (freenas.local) (ttyv0)
Console setup
1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down
The web user interface is at:
http://192.168.64.73
Enter an option from 1-11:
```


4. Tampilkan hasil dari pembuatan pools tambahan pada menu Storage -> Pools




5. Tampilkan hasil dari pembuatan user tambahan pada menu Accounts -> Users



6. Tampilkan hasil dari pembuatan shares tambahan untuk 4 lab pada menu Sharing -> Windows (SMB) Shares




7. Tampilkan hasil akses shares pada Windows Explorer (hasil mapping) untuk Lab Cloud (yang pertama kali dibuat)



8. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Jaringan



9. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Komputasi



10. Tampilkan hasil akses shares untuk Lab Sisdig



DOKUMENTASI PERTEMUAN KELIMA (BILA ADA)

Pertemuan 5

Nama : Adityo Pratama

Nim : 123170111

Kelas : E

Instalasi dan Konfigurasi Freenas

1. NAS

Network Attached Storage (NAS) merupakan suatu perangkat penyimpanan (storage) yang tersambung ke jaringan sehingga memungkinkan proses pengambilan dan penyimpanan data dapat dilakukan oleh lebih dari satu klien pada suatu lokasi yang terpusat (centralized). Perangkat NAS biasanya tidak memiliki keyboard maupun tampilan/layar karena dikonfigurasi dan dikelola menggunakan alat bantu yang berbasis web.

```
http://192.168.116.128
Enter an option from 1-11:
Console setup
1) Configure Network Interfaces
2) Configure Link Aggregation
3) Configure VLAN Interface
4) Configure Default Route
5) Configure Static Routes
6) Configure DNS
7) Reset Root Password
8) Reset Configuration to Defaults
9) Shell
10) Reboot
11) Shut Down
The web user interface is at:
http://192.168.116.128
Enter an option from 1-11: 11
Confirm Shutdown (y∕n): y∎
```

Kongfigurasi Virtual Machine untuk dapat sharing FreeNAS agar dapat di akses melalu komputer lain dengan koneksi local area network yang sama		