WMS_出入库管理[单人][手持终端]_下架操作

1 登录手持终端的 WMS 仓储管理系统,输入账号与密码即可登录

	手持终端-登录	
	登录账号	
	登录密码	
	□记住密码	
	□自动登录	
	登录 二维码登录	
alla .		

2 进入操作主菜单后,选择【WMS-入库管理[单人]】-【下架操作】进入到下架操作页

WMS-移位管理



返回

3 进行货物下架操作时,需要创建下架单据,点击【新建单据】进入新建单据操作页



3.1 进入新建单据操作页后,选择对应的库区和填写备注,点击【确认新建】即可新建单据。





4 在下图可查看到下架单据新建完毕,然后选择已经新建的单据,点击【条码扫描】 进行需要进行下架的货物的录入。

单据库区	单据数量	单据操作人
保险杠库区 CK20210320154217798	80	超级管理员
保险杠库区	0	超級管理员
CK20210325153704619		
	据明细	删除单据

5 进入条码扫描操作页,进行货物标识条码的扫码操作【扫客户料号】,显示相应的货物标识条码对应的信息,输入对应的下架数量,点击【确认新建】即可进行下一步匹配适配储位的操作。

Design Control of the		
(A.T.)	45 TT 1 T+++	+77/27 Add:TH C
二维码	条码扫描	超级管理员

请输入货物编码

选择货物编码

工件编码		9852994	
工件名称	G38LCI/前保险杠油漆件/泰坦黑~0~985		
规格型号		9852994	
车型	BMW	颜色	泰坦黑
未提交下架数	80	库位存量	100

请输入数量

确认新建

返回

4

	条码	描	超级
库位	下架数	批次	库存数
A400507	10	191127	20
		10	
	请输。	入库位码	
	确认	大字架	
		包	

5.1 MES 系统会自动匹配合适的储位,操作员需要在库位码文本框内 对应扫相应的储位码进行储位的确认操作,点击【确认下架】即可完成下架产品的录入操作。



5.2 录入完成后,会继续返回到条码扫描操作页进行后续产品的录入。

3	条码扫描	超級管
	请输入货物编码	
	选择货物编码	
工件编码		
工件名称		
规格型号		
车型	颜色	
未提交下架数	库位存量	
	请输入数量	
	确认新建	
	返回	
	No. of the last of	

6 如果想看已经创建好的单据的录入明细信息,则选择对应的下架单据记录, 点击【单据明细】即可查看下架单据的录入明细信息。

单据库区	单据数量	单据操作人
单据编号	十二十二二	Tanial PX
保险杠库区	80	超级管理员
CK20210320154217798	80	起数日柱以
保险杠库区	10	投机等理里
CK20210325153704619	10	超級管理员
新建单据 单	据明细	删除单据
新建单据 单:	据明细	删除单据 提交单据

6.1 如果需要删除单据明细的下架产品,则可选择对应的单据明细记录,点击【删除单据记录】即可完成对单据的明细记录进行删除。



返回

7 由于某种原因想删除某张下架单据,则选择想要删除的下架单据记录,点击【删除单据】 即可完成对指定的下架单据的删除操作。

码	WMS-下架	操作	超级管
单据库区		单据数量	单据操作人
保险杠库区 CK2021032015421	7798	80	超级管理员
保险杠库区 CK2021032515370	4619	10	超级管理员
新建单据	单据明	细	删除单据
条码扫描			提交单据

8 如果下架单据的需要下架的产品已经录入完毕,并且确认无误,则选择想要提交的下架单据,点击【提交单据】即可开始对下架单据的提交。

WMS	-下架操作	超级管
单据库区 单据编号	单据数量	单据操作人
保险杠库区 CK20210320154217798	80	超级管理员
保险杠库区 CK20210325153704619	10	超级管理员
CR20210323133704019		
	单据明细	删除单据

8.1 可查看提交单据的单据明细,如无误点击【提交单据】即可完成整个下架单据的提交操作。

二维码	单据明细	超级管理员
-----	------	-------

储位码/工件编码	工件名称	下架数/库存数	
A400507 / 9852994	G38LCI/前保险杠油漆件/泰坦黑~0~9852994~	10 / 100	
4400307 / 3032334	~0~9852994~	10 / 100	

提交单据

返回