Bloquear USB en WINDOWS 10 HOME

Windows + R

regedit

- HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR

Start

Cambiar valor 3 por 4

4 - bloquea USB

3 - permite USB



Configuración de excepciones USB mediante políticas de grupo en WINDOWS 11 PRO

Ir a la consola MMC

Windows + R

mmc

Añadir el complemento de políticas

Archivo - Agregar o quitar complemento

Editor de objetos de directiva de grupo

Agregar

Seleccionar el usuario

En la ventana emergente, pulsar:

Examinar

Ir a la pestaña:

Usuarios

Seleccionar el usuario deseado:

Usuario estándar - para aplicar restricciones

Administrador - para permitir acceso

Pulsar Aceptar



Configurar políticas de USB

Dentro del editor, navegar a:

Windows + R

gpedit.msc

Configuración del equipo

Plantillas administrativas

-Sistema

- Acceso de almacenamiento extraíble

Aplicar restricciones

Para usuarios estándar:

Activar:

Denegar acceso de lectura

Denegar acceso de escritura

Esto bloquea completamente el uso de dispositivos USB.



cenamiento extraíble

Configuración	Estado	Comentario
Establecer tiempo (en segundos) para forzar reinicio	No configurada	No
CD y DVD: denegar acceso de ejecución	No configurada	No
CD y DVD: denegar acceso de lectura	No configurada	No
CD y DVD: denegar acceso de escritura	No configurada	No
Clases personalizadas: denegar acceso de lectura	No configurada	No
Clases personalizadas: denegar acceso de escritura	No configurada	No
Unidades de disquete: denegar acceso de ejecución	No configurada	No
Unidades de disquete: denegar acceso de lectura	No configurada	No
Unidades de disquete: denegar acceso de escritura	No configurada	No
Discos extraíbles: denegar acceso de ejecución	No configurada	No
Discos extraíbles: denegar acceso de lectura	Habilitada	No
Discos extraíbles: denegar acceso de escritura	Habilitada	No
Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acce...	No configurada	No
Todo el almacenamiento extraíble: permitir acceso directo e...	No configurada	No
Unidades de cinta: denegar acceso de ejecución	No configurada	No
Unidades de cinta: denegar acceso de lectura	No configurada	No
Unidades de cinta: denegar acceso de escritura	No configurada	No
Dispositivos WPD: denegar acceso de lectura	No configurada	No
Dispositivos WPD: denegar acceso de escritura	No configurada	No

Configurar excepciones

Para usuarios autorizados (administrador):

Dejar las políticas como:

No configurado

o

Deshabilitado

Esto permite el uso de USB.



Configuración	Estado
CD y DVD: denegar acceso de ejecución	No configurada
CD y DVD: denegar acceso de lectura	No configurada
CD y DVD: denegar acceso de escritura	No configurada
Clases personalizadas: denegar acceso de lectura	No configurada
Clases personalizadas: denegar acceso de escritura	No configurada
Unidades de disquete: denegar acceso de ejecución	No configurada
Unidades de disquete: denegar acceso de lectura	No configurada
Unidades de disquete: denegar acceso de escritura	No configurada
Discos extraíbles: denegar acceso de ejecución	No configurada
Discos extraíbles: denegar acceso de lectura	No configurada
Discos extraíbles: denegar acceso de escritura	No configurada
Todas las clases de almacenamiento extraíble: denegar acce...	No configurada
Todo el almacenamiento extraíble: permitir acceso directo e...	No configurada
Unidades de cinta: denegar acceso de ejecución	No configurada
Unidades de cinta: denegar acceso de lectura	No configurada
Unidades de cinta: denegar acceso de escritura	No configurada
Dispositivos WPD: denegar acceso de lectura	No configurada
Dispositivos WPD: denegar acceso de escritura	No configurada

Extendido Estándar

Resultado

Usuarios estándar - acceso restringido

Administradores - acceso permitido

Cumpliendo el principio de mínimo privilegio.